



IIICA



C O S T A B
MANUAL DE REFERENCIA

CENTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (CEPPI)





C O S T A B

MANUAL DE REFERENCIA

**DIRECCION DE PLANEAMIENTO, PROGRAMACION,
PROYECTOS Y AUDITORIA TECNICA (DIPRAT)**

CENTRO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (CEPPI)

11CA

00007600

Q 60
01
V. 2

Este manual fue producido usando el programa *Doc-To-Help*[®], de WexTech Systems, Inc.



WexTech Systems, Inc.
310 Madison Avenue, Suite 905
New York, NY 10017
(212) 949-9595

11/10/00
11/10/00
11/10/00

Prefacio

Costab está diseñado para ayudar al analista de proyectos a organizar y analizar los costos de los proyectos. Este programa desempeña las siguientes tareas:

- Calcula imprevistos físicos y de precios, impuestos y conversiones de moneda extranjera.
- Produce cuadros de costos detallados y resumidos.
- Produce planes de financiamiento y perfiles de desembolso
- Produce cuadros de adquisición
- Propone un cuadro de asignación de préstamos.
- Muestra los costos del proyecto por agencia ejecutora y área del proyecto.
- Convierte los costos financieros a costos económicos para el análisis económico.
- Almacena datos económicos y financieros en la versión para Windows de la hoja electrónica Excel para su procesamiento adicional.

¿Quiénes deben usar COSTAB ?

Los analistas de proyectos - ingenieros, agrónomos, arquitectos, educadores, analistas financieros, economistas -- deben utilizar COSTAB para analizar y resumir los costos de los proyectos. Este trabajo se debe iniciar desde el diseño del proyecto y continuarse durante todo el proceso.

¿ COMO USAR EL MANUAL DE REFERENCIA ?

El Manual de Referencia está escrito para usuarios que ya conocen el funcionamiento del Programa COSTAB. Si usted nunca ha usado COSTAB, debe comenzar a trabajar a través de un Manual de Windows antes de intentar utilizar el Manual de Referencia. Usted también debe familiarizarse con el Manual de Costeo de Proyectos, el cual introduce los principios y la metodología que COSTAB usa para calcular un proyecto. Si se encuentra con conceptos dudosos, debe consultar con analistas de proyectos con experiencia, quienes manejan los principios del costeo del proyecto.

El Manual de Referencia describe y define los contenidos de cada una de las ventanas de COSTAB. Busque primero en el Índice para saber la página donde se encuentra lo que usted busca.

Reconocimiento

Costab es parte de un programa del Departamento de Políticas de Operación , creado para mejorar la eficiencia y eficacia de un proyecto, fue hecho por el Banco Mundial y sus colaboradores. El software del Costab originalmente fue desarrollado a principios de la década de los ochentas por Efren Ramiscal, Edward Lee y Gordon Temple. El equipo de desarrollo para la versión para Windows está compuesto por Gordon Temple (Banco Mundial) y Eric Ace, Jay Basen, Keith Buck, Jim Clark y Karin Verspoor (RDA Consultants Ltd, Hunt Valley, Maryland). Benton Rhee (Consultor) desarrolló el icono de COSTAB.

La traducción del inglés al español del Manual de Referencia y de la "Ayuda" fue realizada por el Centro de Programas y Proyectos de Inversión (CEPPI) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). En este proceso participaron Arlette Zúñiga y Eddy Palma, bajo la coordinación de Yanko Goic.

1.78 A
TECNOLOGIA

3 11 1991

1 1 1 1 1

Contenido

INTRODUCCION	3
INFORMACION GENERAL	3
RESUMEN DE INFORMACION BASICA	5
RESUMEN DE IMPREVISTOS DE PRECIOS	5
RESUMEN DE DIVISIONES OPCIONALES	7
RESUMEN DE LA DIVISION DE RESUMENES	10
RESUMEN DE LISTAS OPCIONALES	10
RESUMEN DE CUADROS DETALLADOS	12
VENTANAS DE DIALOGO	13
RESUMEN DE LOS DIALOGOS	14
DIALOGOS DE INFORMACION BASICA	15
Ventana de Información Requerida	15
DIALOGOS DE IMPREVISTOS DE PRECIOS	21
Imprevistos de Precios - Ventana de Especificación	21
Imprevistos De Precios - Ventana De Escalas.....	24
Imprevistos De Precios - Ventana Desplegar En Pantalla	25
Imprevistos De Precios - Ventana Desplegar En Impresora.....	26
DIALOGOS DE GENERACION DE DATOS	28
Ventana de Especificación - Datos Alfanuméricos	28
Valores Numéricos - Ventana de Especificación.....	29
DIALOGOS DE SUBAGREGACIONES	31
Instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación	31
Area del Proyecto - Ventana de Especificación	32
Subagregaciones - Ventana de Escalas	34
Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla.....	36
Subagregaciones - Ventana Desplegar en Impresora	37
DIALOGOS DE ADQUISICION	38
Método de Adquisición - Ventana de Especificación.....	38
Cuentas de Adquisición - Ventana Atributos Cascadeados	39
Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación	41
Adquisición - Ventana de Escalas.....	42
Adquisicion - Ventana Desplegar en Pantalla	44
Adquisición -- Ventana Desplegar en Impresora.....	46

DIALOGOS DE CUENTAS DE FINANCIAMIENTO Y DESEMBOLSOS	47
Financiadores -- Ventana de Especificación	47
Cuentas de Desembolso -- Ventana de Atributos Cascadeados.....	49
Cuenta de Desembolso -- Ventana de Especificación.....	52
Cuentas de Convenios Legales -- Ventana de Atributo Cascadeado..	55
Convenio Legal - Ventana de Especificación	56
Financiamiento y Desembolso -- Ventana de Escalas	58
Financiamiento y Desembolso -- Ventana Desplegar en Pantalla....	59
Financiamiento y Desembolso -- Ventana Desplegar en Impresora .	62
DIALOGOS DE COMPONENTES	64
Componentes -- Ventana de Atributos Cascadeados	64
Componentes -- Ventana de Especificación	65
DIALOGOS DE CUENTAS DE GASTO	67
Cuentas de Gasto -- Ventana de Atributos Cascadeados	67
Cuentas de Gastos -- Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes..	70
Cuentas de Gasto -- Ventana de Especificación	73
Division de Resúmenes -- Ventana de Escalas.....	76
Division de Resúmenes -- Ventana Desplegar en Pantalla	77
División de Resúmenes -- Ventana Desplegar en Impresora	80
DIALOGOS DE CUANTIFICACIONES FISICAS.....	82
Cuantificaciones Físicas -- Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes	82
Cuantificaciones Físicas -- Ventana de Especificación	85
Cuantificaciones Físicas -- Ventana de Escalas.....	89
Cuantificaciones Físicas -- Ventana Desplegar en Pantalla	90
Cuantificaciones Físicas -- Ventana Desplegar en Impresora.....	92
DIALOGOS DE CUADROS DETALLADOS.....	94
Cuadros Detallados -- Ventana de Escalas por Omisión	94
Cuadros Detallados -- Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión	97
Cuadros Detallados -- Ventana Desplegar en Impresora por Omisión	99
Cuadros Detallados -- Ventana de Especificación de Grupo.....	101
Cuadro de Costos Detallados -- Ventana de Especificación	103
Cuadro de Costo Detallado -- Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes	105
Cuadro Detallado -- Ventana de Especificación	109
Cuadro de Costos Detallados -- Ventana de Escalas.....	113
Cuadro de Costos Detallados -- Ventana Desplegar en Pantalla ...	114
Cuadro de Costos Detallados -- Ventana Desplegar en Impresora.	117
VENTANAS DE DIALOGO SECUNDARIAS	119
Ventana de Adquisición, Financiamiento y Desembolso.....	119
Ventana de Precios Locales	121

Ventana de Precios de Frontera	123
Ventana de Patrón de Datos	125
Ventana de Instituciones Ejecutoras y Proyectos	126
Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión	126
DIALOGOS DE AYUDA	128
Ventana de Ayuda Regla de Financiamiento	128
Ventana de Ayuda Regla Recursos sin Colocar	129
Ventana de Ayuda Método de Adquisición	130
Ventana de Función	131
DIALOGOS VARIOS	133
Ventana Abrir Archivo	133
Ventana Guardar Archivo	134
Ventana de Opciones de Impresión	135
Ventana Márgenes de Impresión	136
Ventana Opciones de Despliegue.....	137
Ventana Cambiar Tipo.....	138
Ventana Buscar	138
Ventana Autoguardar	139

MENUS 141

RESUMEN DE LOS MENUS	141
Menú de Archivo	142
Menú Edición	144
Menú Fuentes (Tipos de Letra).....	146
Menú Esquema	147
Menú de Opciones.....	148
MENU SIGUIENTE.....	150
Resumen de Menu Siguiente.....	150
Menú Siguiente de Información Básica	151
Menú Siguiente Imprevistos de Precio	151
Menú Siguiente de Cadenas de Texto	151
Menú Siguiente Datos Numéricos.....	152
Menú Siguiente Instituciones Ejecutoras	153
Menú Siguiente Areas del Proyecto	154
Menú Siguiente Métodos de Adquisición	154
Menú Siguiente Cuentas de Adquisición	155
Menú Siguiente Financiadores.....	156
Menú Siguiente Cuentas de Desembolso	157
Menú Siguiente Convenios Legales.....	159
Menú Siguiente Componentes	159
Menú Siguiente Cuentas de Gasto	160
Menú Siguiente Cuantificaciones Fisicas	162
Menú Siguiente Cuadros Detallados	163
Menú de Ayuda (?).....	164

COMANDOS POR TECLADO	166
Resumen de Comandos por Teclado	167
Comandos por Teclado para COSTAB	167
Comandos por Teclado para EXCEL	168
Comandos por Teclado para WINDOWS	168
 GLOSARIO DE TERMINOS	 169

INTRODUCCION

INFORMACION GENERAL

La "Ayuda" del COSTAB suministra información fácil de utilizar acerca de los comandos del Costab, ventanas de diálogo, campos y términos técnicos.

Los principales títulos de la "Ayuda" se resumen en la sección de Información General, Comandos del Teclado, Menús y Ventanas de Diálogo.

La sección de Información General contiene detalles acerca de las divisiones básicas de COSTAB: Información Básica, Imprevistos de Precios, Divisiones Opcionales, Divisiones de Resúmenes, Listas Opcionales y Cuadros Detallados.

La siguiente división contiene información acerca de las ventanas de diálogo, las cuales resumen varias de las divisiones del COSTAB. Por ejemplo, Información Básica contiene la Información Requerida y Escalas por Omisión. La sección de los comandos del teclado contiene información sobre comandos que se pueden ejecutar directamente por el teclado en lugar de usar el ratón.

Los principales encabezados finales son los Menús, los cuales dan una descripción detallada para cada escogencia en el Menú.

Ver también:

Resumen de Información Básica

Resumen de Imprevistos de Precios

Resumen de Divisiones Opcionales

Resumen de Divisiones de Resúmenes

Resumen de Listas Opcionales

Resumen de Cuadros Detallados



RESUMEN DE INFORMACION BASICA

Información Básica - es la división del COSTAB que suministra la información que el programa necesita para validar los datos y emitir reportes.

La División de Información Básica también incluye una subdivisión llamada **Escalas por Omisión**. Estas fijan las escalas que COSTAB usa para leer los datos que entran y así imprimir reportes. Usted puede hacer caso omiso de las escalas que fijó en alguna de las divisiones del esquema.

Debe ser particularmente cuidadoso para especificar las escalas de entrada y de impresión correctas. Si, por ejemplo, usted especificó una escala de entrada de 3 - para miles- y especificó una escala de impresión de 9 para billones, probablemente debió ver sólo ceros en los cuadros impresos.

Si usted no está seguro de cómo desplegar sus datos de la mejor manera, fije todas las escalas en cero. Usted puede, entonces, ver sus datos y decidir cuáles escalas serían las mejores para utilizarlas en los cuadros que incluirá en los reportes de preparación y evaluación.

Ver también:

Diálogos de Información Básica

Ventanas de la Información Requerida

Ventanas para las Escalas por Omisión

Menú de Información Básica

RESUMEN DE IMPREVISTOS DE PRECIOS

Imprevistos de Precios - es la división que especifica las conversiones de moneda local y extranjera. Usted puede también cambiar las tasas de cambio si entra en la división de **Información Requerida**.

Ver también:

Dialogos de Imprevistos de Precios

Imprevistos de Precio -- Ventana de Especificacion

Imprevistos de Precio -- Ventana de Escalas

Imprevistos de Precio -- Ventana Desplegar en Pantalla

Imprevistos de Precio -- Ventana Desplegar en Impresora

Menú de Imprevistos de Precios

RESUMEN DE DIVISIONES OPCIONALES

Las Divisiones Opcionales son Generación de Datos, Subagregaciones, Adquisiciones, y Financiamiento y Desembolsos. Estas divisiones suministran las características adicionales para las divisiones básicas de COSTAB.

Generación de Datos contiene dos subdivisiones que le permiten manejar específicamente los datos alfanuméricos y/o datos numéricos. Una vez que ha generado estos datos, usted los usa a través de su archivo. Entonces, si decide cambiar un valor, puede editar los datos en un sólo lugar en vez de editar varias veces en varias partes de su archivo.

Cadenas de Texto es la división que especifica las variables que usted puede usar a través de su archivo. Usualmente usted usa estas variables para crear notas de pie de página. Para acceder un dato alfanumérico en un pie de página, sólo presione la tecla ?. Esto abrirá una ventana, la cual le mostrará cómo acceder los datos que usted ha creado.

Dato Numérico es la ventana de diálogo en la cual usted especifica una variable numérica y su eventual manija. Los datos numéricos se pueden usar en cualquier campo que requiera un número o una lista de números. Para acceder un dato numérico, en un campo numérico, presione la tecla ?. Esto abrirá una ventana que le mostrará cómo acceder las variables que usted haya creado.

Subagregaciones son las siguientes divisiones: Instituciones Ejecutoras y Areas del Proyecto. Ellas le permiten agregar los costos del proyecto basados en las actividades donde el proyecto se lleva a cabo y las instituciones con la responsabilidad de ejecutar el proyecto.

Las instituciones ejecutoras describen las instituciones que tienen a su cargo la ejecución del proyecto.

Las áreas del proyecto describen la ubicación geográfica donde las actividades del proyecto se llevarán a cabo.

Adquisición contiene las divisiones que especifican cómo se tratarán las diferentes adquisiciones para su proyecto.

Los métodos de adquisición describen los procedimientos de compra que usted puede usar para su proyecto. La lista describe los métodos de adquisición que se especifican en la Guía Oficial para Adquisiciones del Banco Mundial.

La adquisición de trabajos, productos, o servicios que impliquen financiamiento por medio del Banco Mundial deben usar la Guía para Adquisiciones del Banco Mundial. Sólo las partes de un proyecto que están 100% financiadas por otras instituciones o 100% financiadas por el Gobierno pueden usar otras formas de adquisición. Estas partes del proyecto se muestran en F.N.B. - Financiamiento No-Bancario.

El programa COSTAB presenta Licitación Internacional Abierta (LIA), Licitación Local Abierta (LCA) y Consultores como columnas específicas dentro de la cuenta para Adquisiciones en un informe resumido del Método de Adquisición. Los otros métodos de adquisiciones se agregan y se presentan en una columna denominada "Otros".

Cuentas de Adquisición - describe los elementos de adquisición para su proyecto. Se estructuran en Grupos, Categorías, Subcategorías e Items.

Las cuentas básicas de adquisición consisten en trabajos, bienes y equipo, servicios de consultoría y costos recurrentes. Para eso usted agrega cuentas adicionales que se ajusten a las necesidades específicas de su proyecto. Recuerde, sin embargo que, entre menos sean las cuentas de adquisición que usted utilice , más fácil será la ejecución de su proyecto. Los proyectos que tienen muchas cuentas de adquisición pueden ser una pesadilla administrativa.

Financiamiento y Desembolsos contiene las divisiones que especifican las fuentes que financiarán el proyecto, las cuentas para el plan de financiamiento, y las cuentas para convenios legales.

Las Fuentes de Financiamiento especifican las instituciones y agencias que asistirán al Gobierno para cubrir los gastos del proyecto.

Las Cuentas de Desembolso describen las cuentas para el plan de financiamiento. Estas se encuentran estructuradas en Grupos, Categorías, Subcategorías e Items.

Las Cuentas de Desembolso usualmente están compuestas por los trabajos, bienes y equipos, servicios de consultoría y costos recurrentes. Para eso usted agrega cuentas adicionales que se ajusten a las necesidades específicas de su proyecto. Usted generalmente especifica más cuentas agregadas para cuentas de desembolso que para cuentas por convenios legales.

Las Cuentas por Convenios Legales describen las cuentas en el Apéndice 1 del Convenio Legal. Estas se encuentran estructuradas en Grupos, Categorías, Subcategorías e Items.

Las Cuentas Legales (o Cuentas de Convenios) generalmente están compuestas por trabajos, bienes y equipos, servicios de consultoría y costos recurrentes. Para eso, usted agrega cuentas adicionales que se ajusten a las necesidades específicas de su proyecto. Generalmente usted especifica más cuentas detalladas para las Cuentas por Convenios Legales que para las Cuentas por Desembolsos.

Ver también:

Diálogos de Generación de Datos

Datos Alfanuméricos - Ventana de Especificación

Datos Numéricos - Ventana de Especificación

Diálogos de Subagregaciones

Instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación

Areas del Proyecto - Ventana de Especificación

Subagregaciones - Ventana de Especificación de Escalas

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

Subagregaciones - Ventana Desplegar en la Impresora

Diálogos de Adquisición

Método de Adquisición- Ventana de Especificación

Cuenta de Adquisición - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Adquisición - Ventana de Especificación de Escalas

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Adquisición - Ventana Desplegar en la Impresora

Diálogos de Financiamiento y Desembolso

Financiadores - Ventana de Especificación

Cuenta de Desembolsos - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Desembolsos - Ventana de Especificación

Convenio Legal - Ventana de Atributos Cascadeados

Convenio Legal - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Atributos Cascadeados

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en la Impresora

Menú Adjunto de Datos Alfanuméricos

Menú Adjunto de Datos Numéricos

Menú Adjunto de Instituciones Ejecutoras

Menú Adjunto de las Areas del Proyecto

Menú Adjunto de los Métodos de Adquisición

Menú Adjunto de las Cuentas de Adquisición

Menú Adjunto de Financiadores

Menú Adjunto de las Cuentas de Desembolso

Menú Adjunto de los Convenios Legales

RESUMEN DE LA DIVISION DE RESUMENES

Las Divisiones de Resúmenes son las divisiones de las Cuentas de Componentes y Gastos. En estas divisiones usted le dice a Costab cómo se ejecutará y logrará el objetivo de su proyecto y cuáles son los recursos que requerirá.

Componentes describe cuáles son los objetivos del proyecto. Describe cómo se establecerá, creará o ejecutará el mismo. Establece las bases con las cuales se medirán los impactos del proyecto.

Cuentas de Gasto describe los recursos que necesitará un proyecto. Estas cuentas se desglosan dentro de los costos de inversión y costos recurrentes. Dichos costos se desglosan, a su vez, en Grupos, Categorías, Subcategorías e Items.

Los costos de inversión típicos incluyen obras civiles, vehículos, equipo, muebles, libros, asistencia técnica, capacitación, costos departamentales para la supervisión del proyecto. Los costos recurrentes típicos incluyen aumentos de salarios, O & M (Operación y Mantenimiento) y equipo de oficina.

Ver también:

Diálogos de Componentes

Componentes - Ventana de Atributos Cascadeados

Componentes - Ventana de Especificación

Diálogos de Cuentas de Gasto

Cuentas de Gastos - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuentas de Gastos - Ventana de Especificación

División de Resúmenes - Ventana de Escalas

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en la Pantalla

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en la Impresora

Menú Adjunto sobre Componentes

Menú Adjunto sobre Cuentas de Gasto

RESUMEN DE LISTAS OPCIONALES

Las listas opcionales le permiten agregar los recursos que utiliza su proyecto sobre una base física. El uso frecuente de las listas opcionales sirve para agregar los honorarios de los consultores que participan en el proyecto.

Cuantificación física - describe los recursos que usted quiere agregar sobre una base física. Las cuentas de cuantificación física se desglosan en costos de inversión y costos recurrentes. Estos costos, a su vez, se desglosan en Grupos, Categorías, Subcategorías e Items.

Las cuentas de inversión típicas se usan para varios tipos de consultores y vehículos.

Ver también:

Diálogos de Cuantificación Física

Cuantificación Física - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuantificación Física - Ventana de Especificación

Cuantificación Física - Ventana de Escalas

Cuantificación Física - Ventana Desplegar en la Pantalla

Cuantificación Física - Ventana Desplegar en la Impresora

Menú Adjunto sobre Cuantificación Física

RESUMEN DE CUADROS DETALLADOS

Los cuadros detallados le permiten especificar el detalle de los costos para cada componente.

Ver también:

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en la Pantalla

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en la Impresora

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupos

Cuadro de Costo Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costo Detallado - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costo Detallado - Ventana de Escalas

Cuadro de Costo Detallado - Ventana Desplegar en la Pantalla

Cuadro de Costo Detallado - Ventana Desplegar en la Impresora

Menú Adjunto de Cuadros Detallados

VENTANAS DE DIALOGO

RESUMEN DE LOS DIALOGOS

Los diálogos contienen los campos en los cuales usted introduce sus datos. Vea los diferentes tópicos explicativos acerca de cada una de las ventanas de diálogo.

Ver también:

Diálogos de Información Básica

Diálogos de Imprevistos de Precios

Diálogos de Generación de Datos

Diálogos de Subagregación

Diálogos de Adquisición

Diálogos sobre Cuentas de Financiamiento y Desembolso

Diálogos sobre los Componentes

Diálogos sobre Cuentas de Gasto

Diálogos sobre Cuantificación Física

Diálogos sobre Cuadros Detallados

Ventanas de Diálogos Secundarios

Diálogos de Ayuda

Diálogos Varios

DIALOGOS DE INFORMACION BASICA

Ventana de Información Requerida

Información Requerida - suministra la información que COSTAB usa para crear títulos para los reportes y dar validez a los datos.

Cuando usted comienza a usar COSTAB, a cada uno de los campos en las Ventanas de Información Requerida se le ha asignado un valor o contenido - por ejemplo , País se fija como País, Moneda Local se fija como Local. Usted edita estos valores iniciales para que se ajusten con su propio proyecto. De un doble click a +Línea de Información Básica, un click a +Línea de Información Requerida y presione F2 para abrir la ventana de edición. Sólo presione la tecla TAB y muévase a través de los campos en los cuales no desea hacer cambios.

País	Bangladesh
Proyecto	Proyecto de Capacitación y Educación en
Moneda Local	Taka
Moneda Externa	US\$
Moneda para Ingreso	<input checked="" type="radio"/> Taka <input type="radio"/> US\$
Costa Básica	<input checked="" type="radio"/> Con Impuestos <input type="radio"/> Sin Impuestos
Parámetros Económicos	OCC 0.12 SCF 0.82
Año de Inicio	1985
Numero de Años	5
Tasas de Cambio (Local/Externa)	
Al recopilar datos	18
Al Negociar	18
A mitad de calle del proyecto	5 @ 10

País - se usa para incluir el nombre del país sobre el cual usted se encuentra trabajando. Esto aparece en el borde superior de cada uno de los reportes que Costab crea. Para crear un nombre multilineal de un proyecto, divida la descripción con un línea diagonal invertida \ en el punto donde usted quiere que COSTAB divida la descripción.

Proyecto - se usa para incluir el nombre del proyecto sobre el cual usted se encuentra trabajando. Esto aparece en la parte superior de cada reporte que Costab crea. Para crear un nombre multilineal de un proyecto, divida la descripción con una línea diagonal invertida \ en el punto en el cual usted quiere que el programa COSTAB divida la descripción.

Moneda Local - se usa para incluir el nombre de la moneda local. La etiqueta para incluir su respectivo valor aparece como "Moneda Local".

Moneda Externa - se usa para incluir el nombre de la moneda externa. La etiqueta para incluir su respectivo valor aparece como "Moneda Externa".

Moneda para Ingreso - especifica la moneda en la cual usted introducirá la mayoría de sus datos. Generalmente los costos del proyecto se colocan e introducen en la moneda local. Sin embargo, si usted planea introducir la mayoría de sus datos en US\$, usted debe seleccionar el campo de US\$. Si la moneda externa es una diferente de US\$, usted debe digitar su nombre. (por ejemplo, Yen, Marco Alemán, Pesos Centroamericanos, etc).

Independientemente de la opción que usted elija, usted puede hacer caso omiso de su escogencia para datos específicos. Use el signo de dólares - por ejemplo, \$34.9, 12, 9.23, 9.4, 6 - para especificar US datos en dólares. Use L para especificar datos en moneda local - por ejemplo, L 4000, 1350, 800. Asegúrese de dejar un espacio después de L, para que COSTAB pueda interpretar los datos correctamente.

Año de Inicio - fija los encabezados de las columnas para todos los reportes. El año del proyecto debe coincidir con el año fiscal de los prestatarios y no con el año contable de la agencia prestante.

Si usted fija el año de inicio en 1995, el encabezado de la primera columna será 1995, la segunda columna será 1996, etc. También puede dividir los años para indicar que el año fiscal de los prestatarios es igual a dos años calendario. por ejemplo, 95/96. Entonces la primera columna sería 95/96, la segunda columna 96/97, etc.

Número de años - fija los números de los años para su proyecto. El mínimo es 4.

Tasas de cambio (Locales/Externas) - especifica la cantidad de moneda local que se necesita para comprar US\$1.00, o una unidad de la moneda extranjera definida previamente. Usted especifica los tipos de cambio para lo siguiente:

Al Recopilar los datos - especifica el valor de la tasa de cambio en el momento en el que usted recopiló los datos sobre los costos base.

Al Negociar - especifica el valor de la tasa de cambio en el momento en el que se espera negociar el proyecto. Cuando usted especifica la devaluación entre la recolección de datos y la negociación, COSTAB ajustará los costos base para reflejar el cambio en las conversiones de la moneda. Esto incrementará los costos base y unitarios. Asegúrese que los datos sobre tasas de cambio que usted introdujo en la sección de "Al Negociar" sean los mismos que introdujo en "Al Recopilar los datos", si desea que los datos que imprima COSTAB sean los mismos que usted digitó.

A mitad de cada año del proyecto - especifica los valores de la tasa de cambio en la mitad de cada uno de los años del proyecto. Cuando usted pronostique la devaluación durante la vida del proyecto, COSTAB ajustará los imprevistos de precios para reflejar las alteraciones en las tasas de cambio.

El impacto de la devaluación siempre es NEGATIVO. De hecho, si la devaluación es lo suficientemente alta, los imprevistos de precios para los costos locales que se expresen en dólares serán también negativos. Por lo tanto, si ve un imprevisto de precios negativo para costos locales en dólares en los resúmenes del proyecto, quiere decir que usted ha especificado las tasas de cambio - que implican una muy fuerte devaluación - en la sección de "a mitad de cada año del proyecto".

Costos Base - especifica si los costos base incluyen o no los impuestos. Los costos base deben incluir impuestos. Sin embargo, dado que los proyectos se costean algunas veces por firmas consultoras que suprimen los impuestos de los costos base, usted puede indicar que los datos de estos costos que digita no incluyen los impuestos. COSTAB agregará de nuevo los impuestos para producir los correctos costos estimados:

Con Impuestos, indica que los datos de costos base que usted digita incluyen impuestos. En este caso, los porcentajes de impuestos se interpretarán como porcentaje del costo base que corresponde a impuestos.

Sin Impuesto, indica que los datos de costos base que usted digita no incluyen impuestos. En este caso, los porcentajes de impuestos se interpretarán como el porcentaje que COSTAB debe agregar en sus datos para que los costos base se impriman con el impuesto.

Parámetros económicos - son los parámetros que COSTAB usa en sus cálculos económicos:

OCC - se refiere al Costo de Oportunidad del Capital (COC).

SCF - se refiere al Factor Estándar de Conversión (FEC). A menos que usted especifique un factor de conversión de una mercancía específica, COSTAB multiplica el valor local agregado, por el factor de conversión estándar y suma el resultado a los costos externos para convertir los valores financieros a valores económicos.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C), se usa para que COSTAB acepte los cambios que usted ha hecho en Información Requerida y los copiará en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D), se usa para que COSTAB cancele los cambios que usted ha hecho en Información Requerida. COSTAB regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resúmen de Información Básica

Resúmen de Diálogos de Información

Menú Adjunto de Información Básica

Ventana De Escalas Por Omisión

Escalas - controlan la lectura e impresión de los datos de COSTAB. Las escalas se expresan en valores de 10. Por ejemplo, en el caso de que el valor de 10 sea 3 corresponde a 1,000, el 3 induce al COSTAB a usar una escala de miles. Si usted fija la Escala de Valores de Entrada en "3", COSTAB interpretará un valor de entrada de 47.2 como 47,200. Si en cambio, usted hubiésemos fijado una Escala de Valores de Entrada en "6", COSTAB habría interpretado un valor de entrada de 47.2 como 47,200,000. Si acepta la escala sugerida de "0", COSTAB interpretará 47.2 como 47.2, porque el valor de 10 en 0 es 1.

La escala inicial de entrada y las escalas de impresión están fijadas en "0", lo que significa que COSTAB leerá e imprimirá todos los datos/valores en unidades naturales. Usted puede cambiar una escala a cualquiera de las siguientes:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Unidades |
| 1 | Decenas |
| 2 | Centenas |
| 3 | Miles |
| 4 | Diez Miles |
| 5 | Cien Miles |
| 6 | Millones |
| 7 | Diez Millones |
| 8 | Cien Millones |
| 9 | Billones |

Tenga cuidado al fijar las escalas que muestran sus datos con el suficiente número de dígitos. Si no tiene certeza de cómo desplegar los datos de la mejor manera, fije todas las escalas de impresión en cero. COSTAB imprimirá los costos en unidades naturales. Entonces usted puede ver los datos y así decidir cuál escala sería la mejor para usarla en los cuadros que, eventualmente, incluirá en el reporte de preparación o evaluación.

Escala (Información Básica)		
	Local	Externa
Ingreso costo unitario	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>
Impresión costo unitario	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
Decimales costo unitario	<input type="text" value="G"/>	<input type="text" value="G"/>
Ingreso valores	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
Impresión valores	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
Decimales valores	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
	<input type="button" value="Aceptar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Local - es la opción para la moneda local

Externa - es la opción para la moneda externa

Escala de Ingreso Costo Unitario - fija la escala en la cual COSTAB lee los datos que usted digitó sobre la moneda base. El valor inicial es 0.

Escala de Impresión Costo Unitario - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos monetarios. El valor inicial es 0.

Decimales Costo Unitario - fija el número de decimales que COSTAB usa en la impresión de datos monetarios. El valor inicial es G, formato general. Esto quiere decir que COSTAB imprimirá en la menor cantidad de espacio requerido para mostrar exactamente lo que usted digitó. Por ejemplo, .003, 1.17, 24.8, y 3789 serán exactamente presentados tal y como usted los digitó, pero los puntos decimales no se alinearán. Para alinear estos números y no perder información, necesitará fijar los decimales de costo unitario en 3.

Escala de Valores de Entrada - fija la escala en la cual COSTAB lee los datos digitados sobre la moneda base. El valor inicial es 0.

Escala de Ingreso de Valores de Impresión - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos de la moneda. El valor inicial es 0.

Valores Decimales - fija el número de decimales que COSTAB usa para imprimir los datos de la moneda. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo de Escalas por Omisión. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C), se usa para que COSTAB acepte los cambios que usted ha hecho en la ventana de diálogo y los copiará en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D), se usa para que COSTAB cancele los cambios que usted ha hecho en la ventana de diálogo. COSTAB regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resúmen de Información Básica

Diálogos de Información Básica

Menú Adjunto de Información Básica

DIALOGOS DE IMPREVISTOS DE PRECIOS

Imprevistos de Precios - Ventana de Especificación

Especificación de Imprevistos de Precios - se refiere a la ventana de diálogo en la cual usted especifica las tasas de inflación.

Especificación de Imprevistos de Precios	
Descripción	Obras civiles y bienes
Manija	OCB
Tasa de inflación local (en %)	
Entre la recolección de datos y la negociación	0
Entre la negociación y el inicio del proyecto	12.5
Entre los años del proyecto	15, 14, 12.5, 11.5, 10.5
Tasa de inflación externa (en %)	
Entre la recolección de datos y la negociación	0
Entre la negociación y el inicio del proyecto	4
Entre los años del proyecto	8, 7.75, 7.25, 6.5, 6
Tasa de cambio (moneda local/externa)	
<input checked="" type="radio"/> Al recopilar datos	18
<input type="radio"/> Al negociar	18
<input type="radio"/> A mitad de año del proyecto	5 @ 18
Aceptar Descartar Agregá Rem...	

Descripción - se refiere a la descripción que identifica al grupo de imprevistos de precios. Si usted tiene solamente un grupo de tasas de inflación locales y uno de extranjeras para la descripción, debe usar "Todos" - por ejemplo, que quiere decir todos los costos.

Manija - Se puede pensar en un nombre pequeño o un código para usar en este grupo de información sobre imprevistos de precios. Usted usa una manija para "apropiarse" de la información cuando la necesite.

Tasas de Inflación Local (en %) - especifica las tasas de inflación local en %. Dado que los datos están en porcentajes, usted debe digitar diez por ciento como 10 en lugar de .1 o 10%.

Entre la recolección de datos y la negociación - especifica la cantidad de inflación que se espera que ocurra en el tiempo que transcurre entre la fecha que los datos base se recolectaron y la fecha en que el proyecto se negociará. COSTAB elevará la porción local de los costos base para reflejar en la inflación local. Sin embargo, esto incrementará los costos unitarios y base. Si usted quiere ver los costos unitarios y base que digitó, debe digitar un 0 en cada

campo. Si este campo es diferente de 0, los costos unitarios y base que COSTAB imprime serán diferentes de los datos que usted introdujo en la computadora.

Entre la negociación y el inicio del proyecto - especifica la cantidad de inflación que se espera que ocurra en el tiempo que transcurre entre la fecha de la negociación del proyecto y la fecha del inicio del mismo. COSTAB elevará los imprevistos de precios locales para reflejar este elemento de la inflación local.

Entre los años de ejecución del proyecto - especifica la tasa de inflación local para cada año del proyecto. Recuerde separar los números con una coma. Si usted está proporcionando pronósticos de inflación que están basados en años calendario, debe convertir las tasas de dichos años a las tasas de los años del proyecto.

Tasas de Inflación Externas (en %) - especifica las tasas de inflación externas en %.

Entre la recolección de datos y la negociación- especifica la cantidad de inflación que se espera que ocurra en el tiempo que transcurre entre la fecha en que se recolectaron los datos base y la fecha en la que el proyecto se negociará. COSTAB elevará la porción externa de los costos base para reflejar la inflación externa. Sin embargo, esto incrementará los costos base y unitarios. Si usted quiere ver impresos los costos base y unitarios que digitó, debe digitar un 0 en cada campo. Si este campo es diferente de 0, los costos base y unitarios que COSTAB imprime serán diferentes de los datos que usted introdujo en primera instancia.

Entre la negociación y el inicio del proyecto - especifica la cantidad de inflación que se espera que ocurra en el tiempo que transcurre entre la fecha de las negociaciones y la fecha en que el proyecto comienza. COSTAB elevará los imprevistos de precio externos para reflejar este elemento de la inflación externa.

Entre los años de ejecución del proyecto - especifica una tasa de inflación externa para cada año del proyecto. Recuerde separar los números con una coma. Si usted está proporcionando pronósticos de inflación que se basan en años calendario, debe convertir las tasas de inflación años calendario a tasas de inflación años del proyecto.

Tasas de cambio locales y externas - especifica la cantidad de moneda nacional que se necesita para comprar US\$ 1.00 o una unidad de la moneda externa predefinida por usted. Las tasas de cambio heredan sus valores de los que usted digitó en Información Requerida. No tiene que cambiar nada, a menos que quiera que COSTAB use un grupo de tasas de cambio diferentes para calcular los imprevistos de precios:

Al Recopilar los datos - especifica el valor de la tasa de cambio en el tiempo en que usted recopiló los datos sobre los costos base.

Al Negociar - especifica el valor de la tasa de cambio en el tiempo en el cual usted espera negociar el proyecto. Cuando se especifica la devaluación entre la recolección de los datos

y la negociación, COSTAB ajustará los costos base para reflejar la alteración en la tasa de cambio. Esto incrementará los costos unitarios y base. Si desea que los datos que digitó sean los mismos que COSTAB le muestre como salida, asegúrese de que las tasas de cambio sean los mismos, tanto en esta sección como en la de "Al Recopilar los Datos". Si estas tasas de cambio son diferentes, los costos base y unitarios que COSTAB imprime serán diferentes de los que usted digitó.

A la mitad de cada año del proyecto - especifica los valores de las tasas de cambio a la mitad de cada año del proyecto. Cuando se pronostica devaluación durante la vida de un proyecto, COSTAB ajustará los imprevistos de precios para reflejar las posibles alteraciones en las tasas de cambio. El impacto de la devaluación siempre es NEGATIVO. De hecho, si la devaluación es lo suficientemente fuerte, los imprevistos de precio para los costos locales expresados en dólares serán negativos también. Sin embargo, si ve un imprevisto de precio negativo para los costos locales en dólares (o la moneda externa que usted definió) en el resumen del costo del proyecto, esto quiere decir que usted ha especificado tasas de cambio que implican una muy fuerte devaluación, a la mitad de cada año del proyecto.

Un signo de @ significa que las tasas de cambio han heredado los valores que usted digitó en la Ventana de Información Requerida. El espacio de la @ en blanco significa que una tasa de cambio fue especificada localmente.

Botones- sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregue Item (ALT, A) - es un sustituto del Menú Adjunto. Esta opción instruye al COSTAB para que agregue otros items en la División de Imprevistos de Precios.

Ver también:

Resumen de Imprevistos de Precios

Diálogos de Imprevistos de Precios


Imprevistos de Precios - Ventana de Escalas

Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Pantalla

Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Impresora
Menú Adjunto de Imprevistos de Precios

Imprevistos De Precios - Ventana De Escalas

Escalas - le indican a COSTAB cuál escala va a usar para sus reportes.



Número de decimales - sirve para especificar cuántos decimales se usarán. Su valor inicial es 1. Para encontrar esas pequeñas diferencias entre las tasas de cambio que generalmente se usan y las tasas de cambio de la paridad constante de compra, debe fijar el número de decimales en 5.

Botones - controlan los cambios que usted efectúa en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que lo puede seleccionar con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios que usted ha efectuado en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que dichos cambios sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para cancelar los cambios efectuados en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Imprevistos de Precios

Diálogos de Imprevistos de Precios

Imprevistos de Precios - Ventana de Especificación


Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Pantalla

Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto de Imprevistos de Precios

Imprevistos De Precios - Ventana Desplegar En Pantalla

Desplegar en Pantalla - La ventana de Desplegar en Pantalla especifica las posibles opciones para desplegar los reportes sobre Inflación y Tasas de Cambio en la pantalla.



Desplegar en Pantalla - es la opción que se usa para el despliegue de los cuadros en la pantalla. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Cuadros por Desplegar - por medio de esta opción se le dice a COSTAB cuales cuadros se quieren desplegar, en este caso sólo hay uno. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Tasas de Cambio y de Inflación - muestra la inflación, las tasas de cambio y las tasas de cambio de la paridad constante de compra.

Centrar Títulos - es la opción que se usa para centrar títulos. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada, colocando el título en la parte superior izquierda del cuadro para que usted pueda identificarlo fácilmente. Cuando desee crear un cuadro que vaya a imprimir desde Excel, sólo active la opción.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden

Ver también:

Resumen de Imprevistos de Precios

Diálogos de Imprevistos de Precios

Imprevistos de Precios - Ventana de Especificación

Imprevistos de Precios - Ventana de Escalas

Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto de Imprevistos de Precios

Imprevistos De Precios - Ventana Desplegar En Impresora

Desplegar en Impresora - esta ventana especifica las opciones existentes para el despliegue en la impresora de los reportes sobre Inflación y Tasas de Cambio.

Desplegar en Impresora [Imprevistos de Precios]

Despliegue en Impresora

Cuadros a desplegar

Tasa de Cambio de la Paridad Constante de Compra

Opciones de páginas múltiples

Repetir Títulos Repetir etiquetas de línea

[Botón] [Botón]

Desplegar en Impresora - es la opción que se usa para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Cuadros a Desplegar - le dice a COSTAB cuáles son los cuadros que se quieren desplegar, en este caso sólo hay uno. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Tasas de Cambio y de Inflación - muestra la inflación, las tasas de cambio y las tasas de cambio de la paridad constante de compra.

Opciones de Páginas Múltiples - le indica a COSTAB cómo imprimir los cuadros que son muy grandes para que se impriman en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos - es la opción que se utiliza para repetir la información del título en cada página de los reportes impresos. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Repetir Etiquetas de Línea - es la opción que se utiliza para repetir las etiquetas de línea en cada una de las páginas de los reportes impresos. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Imprevistos de Precios

Diálogos de Imprevistos de Precios

Imprevistos de Precios - Ventana de Especificación

Imprevistos de Precios - Ventana de Escalas


Imprevistos de Precios - Ventana Desplegar en Pantalla

Menú Adjunto de Imprevistos de Precios

DIALOGOS DE GENERACION DE DATOS

Ventana de Especificación - Datos Alfanuméricos

Especificación de datos alfanuméricos - es la ventana en la cual se especifica un dato alfanumérico y su respectiva manija.



Dato Alfanumérico - sirve para incluir el respectivo dato alfanumérico.

Manija - es la manija que se usa como referencia para el dato alfanumérico.

Un ejemplo para usar el dato alfanumérico como una nota de pie de página sería: Introducir los datos correspondientes al pie de página en el campo de **Dato alfanumérico** y entonces digitar **NOTA1** en el campo asignado para **Manija** . Presione la tecla ? en el campo unitario o digite un = **NOTA1** en los campos para nota de pie de página donde usted desea que aparezca dicha nota.

Un ejemplo para usar un dato alfanumérico como una unidad sería: Digitar "Salario Mensual" en el campo del dato alfanumérico y **SM** en su respectiva manija. Puede entonces presionar la tecla ? en el campo unitario o digitar un = **SM** en los campos unitarios donde usted desea que aparezca "Salario Mensual".

Botones - sirven para que **COSTAB** controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla **ENTER**.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que **COSTAB** cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. **COSTAB** le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregue Item (ALT, A) - es un sustituto para el Menú Adjunto. Esta opción le indica a COSTAB que se desea agregar datos en la División de Datos Alfanuméricos.

Ver también:


Resumen de Información Opcional

Diálogos de Generación de Datos

Menú Adjunto de Datos Alfanuméricos

Valores Numéricos - Ventana de Especificación

Especificación de Datos Numéricos: es la ventana en la cual usted especifica una variable numérica y su respectiva manija.



Valor Numérico - sirve para incluir el valor numérico.

Manija - es la manija que se usa como referencia del valor numérico.

Ejemplo para usar una variable numérica como un costo unitario: Digitar \$15.25 en el campo para Valor Numérico y entonces digitar "Becas" como su manija. Entonces en los campos para costos unitarios presione la tecla ? o digite = "Becas" donde el valor \$15.25 se usará para el costo unitario. Si el costo unitario cambia, sólo necesita cambiar el valor en la División de Datos Numéricos.

Otro ejemplo para usar una variable numérica para la ejecución de tasas, debe digitar 15,25,30,20,10 en el campo para Valor Numérico y EDIFICIO_TC para la manija para representar las tasas de completación para la construcción de edificios. Entonces, puede presionar la tecla ? en el campo de Completación %s o digitar =EDIFICIO_TC donde desea usar el patrón particular de tasa de completación.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregue Ítem (ALT, A) - es un sustituto para el Menú Adjunto. Esta opción le indica a COSTAB que se desea agregar datos en la División de Valores Numéricos.

Ver también:

Resumen de Información Adicional

Diálogos de Generación de Datos

Menú adjunto de Datos Numéricos

DIALOGOS DE SUBAGREGACIONES

instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación

Especificación de Instituciones Ejecutoras . es la ventana en la cual introduce la información para los Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items que estructuran las instituciones ejecutoras para su proyecto.

The screenshot shows a dialog box titled "Item - Especificación de Institución Ejecutora". It has a standard Windows-style title bar. The main area contains several input fields: a "Descripción" field, a "Manija" field, and an "Información Opcional" section which includes a "Nota pie de pág." field. At the bottom of the dialog, there are three buttons: a small button on the left, a medium button in the center, and a larger button on the right. The buttons are shaded to indicate they are clickable.

Descripción - es la descripción de cada una de las instituciones ejecutoras. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto donde desea que COSTAB divida la descripción.

Manija - se puede pensar en un nombre corto o un código para la institución ejecutora. Use una manija para "apropiarse" de la información cuando lo necesite.

No todos los niveles en la división de instituciones ejecutoras deben tener una manija. Solamente especifique la manija para el nivel más bajo - por ejemplo, una categoría que tiene items no tendrá manija. Las categorías sin items necesitan de una manija. Dado que un item siempre es el nivel más bajo, siempre necesita una manija.

Información Opcional - Incluye lo siguiente:

Notas de Pie de Página - es el campo para un pie de página. Cuando usted introduzca una nota de pie de página, usted sólo digite el texto. COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto para el Menú Adjunto. Esta opción le indica a COSTAB que se desea agregar datos en la División de Instituciones Ejecutoras.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Subagregaciones

Subagregaciones - Ventana de Escalas

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto Instituciones Ejecutoras

Area del Proyecto - Ventana de Especificación

Especificación del Area del Proyecto - es la ventana de diálogo en la cual usted digita la información para los Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items que estructuran las áreas para su proyecto.

Item: [El nombre del área del Proyecto]

Descripción

Manija

Información Opcional

Nota pie de pág.

Descripción - es la descripción del área del proyecto. Para hacer una descripción multi-lineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto en el cual desea que COSTAB divida la descripción.

Manija - se puede pensar en un nombre corto o un código para el área del proyecto. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando usted la necesite.

No todos los niveles en la división del área del proyecto deben tener una manija. Solamente especifique la manija para el nivel más bajo. por ejemplo, una categoría que tiene items no tendrá una manija. Las categorías sin items necesitan de una manija. Dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre necesitará de una manija.

Información Opcional - Incluye lo siguiente:

Nota de Pie de Página - es el campo para nota de pie de página. Cuando usted introduzca un pie de página, sólo digite el texto. COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto para el Menú Adjunto. Esta opción le indica a COSTAB que se desea agregar datos en la División de Areas del Proyecto.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Subagregaciones

Subagregaciones - Ventana de Escalas

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto de Areas del Proyecto

Subagregaciones - Ventana de Escalas

Escalas - le indica a COSTAB cuál escala se usará para desplegar los reportes.

Tenga cuidado al fijar las escalas para que sus datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si usted no está seguro de cómo desplegar sus datos en la mejor manera, fije los valores de escalas de impresión en 0. Puede, entonces, ver sus datos y así decidir cuáles escalas serían las mejores para usarlas en los cuadros que se incluirán, eventualmente, en los reportes de preparación o de evaluación.

Usted puede cambiar una escala a cualquiera de las siguientes:

- 0 Unidades
- 1 Decenas
- 2 Centenas
- 3 Miles
- 4 Diez Miles
- 5 Cien Miles
- 6 Millones
- 7 Diez Millones
- 8 Cien Millones
- 9 Billones

The screenshot shows a window titled 'Escalas' with two columns: 'Local' and 'Externa'. Under 'Local', 'Valor escala impresión' is set to 0 and 'Número de decimales' is set to 1. Under 'Externa', 'Valor escala impresión' is set to 3 and 'Número de decimales' is set to 1. There are also two empty input fields at the bottom of the window.

Local- es la opción para la moneda local

Externa - es la opción para la moneda externa

Valor de la Escala de Impresión - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos sobre monedas.

Número de Decimales - fija el número de decimales que COSTAB usa al imprimir los datos sobre monedas. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Subagregaciones

Instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación

Area del Proyecto - Ventana de Especificación

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Impresora

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

Desplegar en Pantalla - esta ventana especifica las opciones existentes para el despliegue de los reportes en la pantalla para las Divisiones de Subagregaciones.

Desplegar en Pantalla [Subagregaciones]

Despliegue en pantalla

Cuadros a desplegar

Moneda
Local US \$

Area del Proyecto por agencia Ejecutora

Otras Opciones

Centre Títulos

Despliegue en Pantalla - es la opción para el despliegue de los reportes en la pantalla. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles son los cuadros a desplegar según:

Moneda Local - es la opción que se usa para que los cuadros aparezcan en moneda local.

US\$ - es la opción para que los cuadros aparezcan en moneda externa.

Area del Proyecto por Agencia Ejecutora - muestra los costos del proyecto por Area y por Agencia Ejecutora.

Centrar Títulos - es la opción que usamos para centrar los títulos. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Subagregaciones

Instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación

Area del Proyecto - Ventana de Especificación

Subagregaciones - Ventana de Escalas

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Impresora

Subagregaciones - Ventana Desplegar en impresora

Desplegar en Impresora - esta ventana especifica las opciones existentes para el despliegue de los reportes en la Impresora para las Divisiones de Subagregaciones.

Desplegar en Impresora (Sub-agregación)

Despliegue en Impresora

Cuadros a desplegar

Moneda Local US \$

Area Proyecto por agencia Ejecutora

Opciones de páginas múltiples

Repetir títulos Repetir etiquetas de líneas

Despliegue en Impresora - es la opción existente para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se deben desplegar según:

Moneda Local - son las opciones para que los cuadros aparezcan en moneda local.

US\$ - son las opciones para que los cuadros aparezcan en moneda externa.

Area del Proyecto por Agencia Ejecutora - muestra los costos del proyecto por Area y por Agencia Ejecutora.

Opciones de Páginas Múltiples - le indica a COSTAB cómo imprimir los cuadros que son demasiado grandes para que se impriman en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos: es la opción que se usa para repetir la información del título en cada página que se imprime. Inicialmente se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea: es la opción que se usa para repetir etiquetas de línea en cada página que se imprime. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Subagregaciones

Instituciones Ejecutoras - Ventana de Especificación

Area del Proyecto - Ventana de Especificación

Subagregaciones - Ventana de Diálogo de Escalas

Subagregaciones - Ventana Desplegar en Pantalla

DIALOGOS DE ADQUISICION

Método de Adquisición - Ventana de Especificación

Especificación de los métodos de adquisición - es la ventana en la cual usted puede introducir una nota de pie de página para asociarla con los métodos de adquisición que se pueden usar para su proyecto.

Los métodos de adquisición están predefinidos en COSTAB.

Especificación de Método de Adquisición

Manija **ICB_PM**

Descripción **International Competitive Bidding**

Información Opcional

Nota pie de pág.

[Botón 1] [Botón 2]

Información Opcional - Incluye lo siguiente:

Nota pie de página: es el campo para notas de pie de página. Cuando usted introduzca una nota de pie de página, solamente digite el texto, COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición


Adquisición - Ventana de diálogo

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Adquisición - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto Métodos de Adquisición

Cuentas de Adquisición - Ventana Atributos Cascadeados



Información Opcional - incluye lo siguiente:

Método de Adquisición - se usa sólo para especificar o establecer el (los) método(s) de adquisición para la cuenta de adquisición. Generalmente usted especifica este método a nivel de cuenta de gastos. Sólo se definiría a este nivel si todas las cuentas de adquisición usaran el mismo método (s) de adquisición (lo cual es poco probable).

Presione la tecla ? para acceder la ventana del Método de Adquisición para ayudarse con la especificación de la distribución del porcentaje para los métodos de adquisición. Presione ? cada vez que quiera agregar otro método de adquisición.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que desea agregar en la división de Cuentas de Adquisición.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición

Cuenta de adquisición - Ventana de especificación

Adquisición - Ventana de Escalas

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Adquisición - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Ayuda Método de Adquisición

Menú Adjunto Cuentas de Adquisición

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Especificación de Cuenta de Adquisición - es la ventana en la cual usted introduce la información para los grupos, categorías, subcategorías y/o items que estructuran las cuentas de adquisición para su proyecto.

Dem - [Especificación de Cuenta de Adquisición]

Información Requerida

Descripción

Manija

Información Opcional

Método de adquisición

Nota pie de pág.

Descripción - es la descripción de la cuenta de adquisición. Para hacer una descripción multilínea, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto donde quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - puede usarse un nombre corto o un código para la cuenta de adquisición. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando necesite usarla.

No todos los niveles en la División de Cuentas de Adquisición deben tener manija. Solamente especifique una manija para el nivel más bajo, por ejemplo, una Categoría que tiene items no tendrá una manija. Las categorías sin items necesitan de la manija, dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre necesitará una manija.

Información Opcional - incluye lo siguiente:

Método de Adquisición- se usa para establecer o especificar el (los) método (s) de adquisición para la cuenta de adquisición. Generalmente usted especifica el método de adquisición al nivel de cuenta de gastos.

Presione la tecla ? para acceder la ventana de Método de Adquisición para ayudarse a especificar la distribución del porcentaje para métodos de adquisición. Presione ? cada vez que quiera agregar otro método de adquisición.

Nota de pie de página - es el campo para la nota de pie de página. Cuando usted ingrese una nota de pie de página, solamente digite el texto. COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que desea agregar en la división de Cuentas de Adquisición.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición

Métodos de Adquisición - Ventana de Especificación

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Adquisición - Ventana de Escalas

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Adquisición - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Ayuda de Método de Adquisición

Menú Adjunto de Cuentas de Adquisición

Adquisición - Ventana de Escalas

Escalas - le indica a COSTAB cuál escala se usará para desplegar los reportes.

Tenga cuidado al fijar las escalas para que sus datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no está seguro de cómo desplegar los datos de la mejor forma posible, fije las escalas de impresión en 0. Puede entonces, ver los datos y decidir cuál escala será la mejor para usarla con los cuadros que, eventualmente, se incluirán en los reportes de preparación y evaluación.

Usted puede cambiar una escala a cualquiera de las siguientes:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Unidades |
| 1 | Decenas |
| 2 | Centenas |
| 3 | Miles |
| 4 | Diez Miles |
| 5 | Cien Miles |
| 6 | Millones |
| 7 | Diez Millones |
| 8 | Cien Millones |
| 9 | Billones |

	Local	Externa
Valor escala impresión	1	3
Número de decimales	1	1

Local: es la opción para la moneda local

Externa: es la opción para la moneda externa

Valores de Escala de Impresión: fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos sobre monedas.

Valores decimales: fija el número de decimales que COSTAB usa para imprimir los datos sobre monedas. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición

Método de Adquisición - Ventana de Especificación

Cuenta de Adquisición - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Adquisición - Ventana Desplegar en Impresora

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

Desplegar en Pantalla - esta ventana de diálogo especifica las opciones para el despliegue en la pantalla de los reportes para las Divisiones de Adquisición .

Moneda	US \$
<input type="checkbox"/> Local	<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas adquisición per Métodos de Adquisición
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Resumen de CA per MA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas adquisición per Años - Costo Total

Despliegue en Pantalla - es la opción para el despliegue de los reportes en la pantalla. Inicialmente se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Moneda local - es la opción para los cuadros que se presentan en moneda local.

US\$ - es la opción para los cuadros que se presentan en moneda externa.

Cuentas de Adquisición por Métodos de Adquisición - es un cuadro de cuentas de adquisición que presenta cada método de adquisición que se ha usado en el proyecto. La participación financiada por la fuente financiera que usted seleccione en la División de Financiamiento se presenta en paréntesis debajo de cada cantidad. Esta opción aparece en la ventana de Especificación de Fuente Financiera como: "Mostrar la participación del financiador en el Cuadro de Adquisición y el Cuadro de Convenio Legal"

Resúmenes de Cuenta de Adquisición por Método de Adquisición - se refiere al cuadro de adquisición estándar que se muestra en los reportes de evaluación. COSTAB muestra el total a financiar por los bancos y el total de financiamiento no bancario.

Cuentas de Adquisición por años (Costo Total) - presenta los gastos que incluyen imprevistos por años para cada cuenta de adquisición.

Centrar títulos - es la opción para centrar los títulos. Inicialmente se encuentra desactivada. Esta opción coloca el título en la parte superior izquierda del cuadro, de tal manera que es fácil identificar cada cuadro. Solamente tiene que activar esta opción cuando quiera crear un cuadro que se imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición

Método de Adquisición - Ventana de Especificación

Cuenta de Adquisición - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Adquisición - Ventana de Escalas

Adquisición - Ventana Desplegar en Impresora

Adquisición – Ventana Desplegar en impresora

Despliegue en Impresora - es la ventana de diálogo que especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la impresora, para las Divisiones de Adquisición.

Desplegar en Impresora [Cuentas de Adquisición]

Despliegue en impresora

Cuadros a desplegar

Moneda
Local US \$

Cuentas adquisición por Métodos de Adquisición
 Resumen de CA per MA
 Cuentas adquisición per Años - Costo Total

Opciones de páginas múltiples

Repetir Títulos Repetir etiquetas de líneas

Despliegue en Impresora - es la opción para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Moneda local - son las opciones para los cuadros que se presentan en moneda local.

US\$ - son las opciones para los cuadros que se muestran en moneda externa.

Cuentas de Adquisición por Métodos de Adquisición - se refiere al cuadro de cuentas de adquisición que presenta cada método de adquisición usado en el proyecto. La participación financiada por la fuente financiera que se selecciona en la División de Financiamiento se presenta en paréntesis bajo cada cantidad.

Resúmenes de Cuenta de Adquisición por Método de Adquisición - se refiere al cuadro de adquisición que se presenta en los reportes de evaluación. COSTAB presenta el total a financiar por los bancos bajo distintas modalidades de adquisición en una cadena "Otros" y el resto como no financiado por los bancos.

Cuentas de Adquisición por Años (Costo Total) - muestra los gastos que incluyen los imprevistos por año y por cada cuenta de adquisición.

Opciones de Páginas Múltiples - le indica a COSTAB cómo imprimir los cuadros que son demasiado grandes para que se impriman en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos - es la opción que se usa para repetir la información del título en cada una de las páginas impresas. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea - es la opción para repetir las etiquetas de línea en cada página impresa. Inicialmente esta opción está desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Adquisición

Método de Adquisición - Ventana de Especificación

Cuenta de Adquisición - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Adquisición - Ventana de Especificación

Adquisición - Ventana de Escalas

Adquisición - Ventana Desplegar en Pantalla

DIALOGOS DE CUENTAS DE FINANCIAMIENTO Y DESEMBOLSOS

Financiadores – Ventana de Especificación

Especificación de Fuente Financiera - es la ventana de diálogo en la cual usted introduce la información para los items que especifican las fuentes financieras para su proyecto.

Item - [Especificación de Fuente Financiera]

Descripción: Gobierno de Uruguay

Manija: GOVT

Mostrar la participación del financiador en el Cuadro de Adquisición y el Cuadro de Convenio Legal

Información Opcional

Interés durante Construcción

Nada

Interés Tasas Anuales [] %

Montos per Semestre Especificar []

Commitment Fee

Nada

% []

Montos Especificar []

Nota pie de pág. []

Descripción - es el nombre de la fuente financiera. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto donde quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - puede pensarse en un nombre corto o en un código para la fuente financiera. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando la necesite. Cada item debe tener manija.

GOVT - es una manija especial. Se refiere al gobierno, el cual siempre es la fuente financiera de último recurso. Siempre debe tener presente esta manija. Cambie su descripción con el nombre del Gobierno que tiene a su cargo el proyecto en el cual usted está trabajando.

Mostrar la participación del financiador en el Cuadro de Adquisición y el Cuadro de Convenio Legal - especifica la participación por parte del financiador para que se muestre en el cuadro de adquisición y de convenio legal.

Sólo debe seleccionar un financiador para que éste sea mostrado en el cuadro de adquisición. Si quiere construir cuadros de adquisición para otro financiador, desactive esta opción para el primer financiador y active la opción para el segundo financiador. Regrese , entonces, al cuadro de adquisición.

Información Opcional - incluye lo siguiente:

Interés durante la construcción - se refiere a los pagos que deben hacerse antes de que se termine la construcción de una obra. Puede ser un interés anual o un monto fijo semestral.

Comisión de Compromiso - corresponde a los pagos hechos por los acreedores sobre los montos no desembolsados del préstamo. Puede ser un % anual o un monto fijo.

Nota de pie de página - es el campo para una nota de pie de página. Cuando usted introduzca una nota de pie de página, solamente digite el texto. COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es el sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Fuentes Financieras.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto Fuentes Financieras

Cuentas de Desembolso – Ventana de Atributos Cascadeados

Atributos Cascadeados (Cuentas de Desembolso) - es la ventana de diálogo en la cual usted introduce la información en cascada para las cuentas de desembolso.

Atributo Cascadeado [Cuenta de Desembolso]

Información Opcional

Financiamiento

Regla Financiera

Regla sin colocar

Adquisición

Cta. de Adquisición

Método de Adquisición

Desfase desembolso (semestres)

Externo Local

Patrón de Gasto

Externo Local

Información Opcional - se usa para establecer o especificar las cuentas de desembolso por omisión.

Financiamiento - especifica las reglas para el financiamiento:

Regla Financiera - especifica las reglas financieras. Presione la tecla ? para acceder la Ventana de Regla de Financiamiento para especificarla.

Regla sin colocar - especifica la regla para calcular la parte del préstamo sin colocar. Presione la tecla ? para acceder la ventana de Regla de Recursos sin Colocar, para escoger dicha regla.

Adquisición - especifica los convenios de adquisición para el proyecto:

Cuenta de adquisición - especifica la manija para cuentas de adquisición.

Método de adquisición - especifica los métodos de adquisición. Presione la tecla ? para acceder la ventana de Método de Adquisición , escoge el o los métodos que correspondan y la proporción de cada uno de ellos.

Desfase desembolso (semestres) - especifica el desfase entre la fecha de los gastos y la fecha de la solicitud de desembolso:

Externo - especifica , por semestres, el desfase entre la fecha de los gastos externos y la fecha de la solicitud de desembolso. Su valor inicial es 1.

Local - especifica , por semestres, el desfase entre la fecha de los gastos locales y la fecha de la solicitud de desembolso. Su valor inicial es 1.

Patrón de Gastos - especifica cómo convertir los gastos anuales en gastos semestrales.

Externo - especifica cómo convertir los gastos externos en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución para un año. Los porcentajes para cada año deben sumar 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5]; lo anterior significa que los gastos se dividirán así 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Local - especifica cómo convertir los gastos locales en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución para un año. Los porcentajes para cada año deben sumar en total 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5], lo anterior significa que los gastos se dividirán así: 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es el sustituto del Menú Adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Desembolso.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Cuenta de Desembolso - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Impresora

Ventana de Ayuda Regla Financiera

Ventana de Ayuda Regla sin Colocar

Ventana de Ayuda Método de Adquisición

Menú Adjunto Cuentas de Desembolso

Cuenta de Desembolso – Ventana de Especificación

Especificación Cuenta de Desembolso - es la ventana en la cual usted introduce la información por Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items que estructuran las cuentas de desembolso para su proyecto.

Categoría [Especificación Cuenta de Desembolso]

Descripción Ultra control

Manija CW_DA

Información Opcional

Financiamiento

Regla Financiera BIRF (80%)

Regla sin colocar PHY. CONT. PLUS PR. CONT. ON PHY. CONT.

Adquisición

Cta. de Adquisición

Método de Adquisición

Desfase desembolso (semestres)

Externo 1 Local 1

Patrón de Gasto

Externo [0.5, 0.5] Local [0.5, 0.5]

Nota de pie de pág.

Descripción - en ella se incluye la descripción de la cuenta de desembolso. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto en el cual desea que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - puede pensarse en un nombre corto o en un código para la cuenta de desembolso. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando usted la necesite.

No todos los niveles en la División de Cuentas de Desembolso deben tener manija. Solamente debe usar una manija para el nivel más bajo, por ejemplo, una categoría que tiene items

no tendrá una manija. Las categorías sin items necesitan de una manija. Dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre necesitará de una manija.

Información Opcional - se puede usar para especificar o establecer por omisión la cuenta de desembolso.

Financiamiento - especifica las reglas para el financiamiento:

Regla Financiera: especifica las reglas financieras. Presione la tecla ? para acceder la ventana para la regla financiera y especificar dicha regla.

Regla sin colocar: especifica la regla para calcular la porción sin colocar del préstamo. Presione la tecla ? para acceder la ventana de Regla sin Colocar para escoger así dicha regla.

Adquisición - especifica los acuerdos de adquisición para el proyecto:

Cuentas de Adquisición - especifica la manija para la cuenta de adquisición

Método de Adquisición - especifica los métodos de adquisición. Presione la tecla ? para acceder la ventana de Método de Adquisición para escogerlo.

Desfase desembolso (semestres) - especifica el desfase entre la fecha de los gastos y la fecha de la solicitud de desembolso:

Externo - especifica , por semestres, el desfase entre la fecha de los gastos externos y la fecha de la solicitud de desembolso. Su valor inicial es 1.

Local - especifica , por semestres, el desfase entre la fecha de los gastos locales y la fecha de la solicitud de desembolso. Su valor inicial es 1.

Patrón de Gastos - especifica cómo convertir los gastos anuales en gastos semestrales.

Externo - especifica cómo convertir los gastos externos en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución para un año. Los porcentajes para cada año deben sumar 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5]; lo anterior significa que los gastos se dividirán así 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Local - especifica cómo convertir los gastos locales en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución para un año. Los porcentajes para cada año deben sumar en total 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5], lo

anterior significa que los gastos se dividirán así: 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Nota de pie de página - es el campo para una nota de pie de página. Cuando usted ingresa una nota de pie de página, sólo digite el texto, COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es el sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Desembolso.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Cuenta de Desembolso - Ventana de Atributo Cascadeado

Cuenta de Desembolso - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Impresora

Ventana de Ayuda Regla Financiera


Ventana de Ayuda Regla sin Colocar

Ventana de Ayuda Método de Adquisición

Menú Adjunto Cuentas de Desembolso

Cuentas de Convenios Legales – Ventana de Atributo Cascadeado

Atributos Cascadeados (Cuentas de Convenios Legales) - es la ventana de diálogo en la cual usted introduce la información cascadeada de su proyecto, para las cuentas de convenios legales.



Información Opcional - se usa para especificar o establecer por omisión, para la cuenta de convenios legales, lo siguiente:

Cuenta de Desembolso - especifica una cuenta de desembolso para la cuenta de convenio legal. Presione la tecla ? para buscar las manijas de cuenta de desembolso.

Regla Recursos sin Colocar - especifica la regla para calcular la porción del préstamo sin colocar. Presione la tecla ? para acceder la ventana de Regla de Recursos sin Colocar para escoger dicha regla.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es el sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Convenios Legales.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Convenio Legal - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Impresora

Ventana de Ayuda Regla sin Colocar

Menú Adjunto Convenios Legales

Convenio Legal - Ventana de Especificación

Especificación de Cuenta de Convenio Legal - es la ventana de diálogo en la cual usted introduce la información por Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items para su proyecto, que estructuran las cuentas de convenios legales.

Categoría: [Especificación de Convenio Legal]

Descripción: Obras Civiles

Manija: CW_LA

Información Opcional

Cuenta de Desembolso

Regla sin colocar

Nota pie de pág.

Descripción - es la descripción de la cuenta de convenio legal. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto en el cual desea que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - se puede pensar en un nombre corto o en un código para la cuenta de convenio legal. Utilice la manija para "apropiarse" de la información cuando usted la necesite.

No todos los niveles en la división de Cuenta de Convenio Legal deben tener manijas. Sólo especifique la manija para el nivel más bajo, por ejemplo, una categoría que posee items no tendrá manija. Las categorías sin items requieren de la manija. Dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre necesitará de una manija.

Información Opcional - se usa para especificar o establecer por omisión para la cuenta de convenio legal, lo siguiente:

Cuenta de Desembolso - especifica una cuenta de desembolso para la cuenta de convenio legal. Presione la tecla ? para buscar las manijas de cuentas de desembolso.

Regla sin colocar - especifica la regla para calcular la porción de un préstamo sin colocar. Presione la tecla ? para acceder a la ventana de Regla de Recursos sin Colocar, para escoger dicha regla.

Nota de pie de página - es el campo para una nota de pie de página. Cuando usted introduzca una nota de este tipo, sólo digite el texto, COSTAB agregará la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar el orden.

Agregar Categoría o Ítem (ALT, A) - es el sustituto del menú adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Convenios Legales.



Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Convenio Legal - Ventana de Atributo Cascadeado

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Despliegue en Impresora

Ventana de Ayuda Regla sin Colocar

Menú Adjunto Convenios Legales

Financiamiento y Desemboiso – Ventana de Escalas

Escalas - le indica a COSTAB qué escala usar para desplegar los reportes.

Tenga cuidado al fijar las escalas para que los datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no está seguro de cómo desplegar los datos de la mejor forma posible, fije las escalas de impresión en 0. Puede, entonces, ver sus datos y decidir cuáles escalas serán las mejores para usarlas en los cuadros que se incluirán eventualmente en los reportes de preparación y evaluación.

Puede cambiar una escala a cualquiera de las siguientes:

- 0 Unidades
- 1 Decenas
- 2 Centenas
- 3 Miles
- 4 Diez Miles
- 5 Cien Miles
- 6 Millones
- 7 Diez Millones
- 8 Cien Millones
- 9 Billones

	Local	Externa
Valor escala impresión	0	3
Número de decimales	1	1

Local - es la opción para la moneda local

Externa - es la opción para la moneda externa

Valor de Escalas de Impresión - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos sobre monedas.

Número de Decimales - fija el número de decimales que COSTAB usa para imprimir los datos sobre monedas. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual que 5.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos

Financiadador - Ventana de Especificación

Cuenta de Desembolso - Ventana de Atributo Cascadeado

Cuenta de Desembolso - Ventana de Especificación

Convenio Legal - Ventana de Atributo Cascadeado

Convenio Legal - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Pantalla

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Impresora

Financiamiento y Desembolso -- Ventana Desplegar en Pantalla

Despliegue en Pantalla - es la ventana de diálogo que especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la pantalla, para las Divisiones de Financiamiento y Desembolso.

Desplegar en Pantalla (Financiamiento)

Despliegue en pantalla

Cuadros a desplegar

Moneda

Local US \$

Cuentas de Desembolso por Fuente Financiera

Componentes por Fuente Financiera

Cuentas de Gasto por Fuente Financiera

Local/Externo/Imppto. por Fuente Financiera

Cuenta de Adquisición por Fuente Financiera

Desembolsos Semestrales

Asignación Sugerida de los Fondos del Préstamo

Opciones Columnas

Muestre columnas con porcentaje y desglose

Otras Opciones

Centre Títulos

Despliegue en Pantalla - es la opción para el despliegue de los informes en la pantalla. Inicialmente se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Moneda local - es la opción para los cuadros en moneda local

US\$ - es la opción para los cuadros que se muestran en moneda externa.

Cuentas de Desembolso por Fuente Financiera - es un plan de financiamiento que muestra el financiamiento por cuenta de desembolso y fuente financiera. Este cuadro se presenta en el texto principal de los Reportes de Evaluación.

Componentes por Fuente Financiera - se refiere al plan de financiamiento que muestra el financiamiento por componente y fuente financiera.

Cuentas de Gastos por Fuente Financiera - se refiere a un plan de financiamiento que muestra dicho financiamiento según la cuenta de gastos y la fuente financiera.

Local/Externo/Impuestos por Fuente Financiera - muestra cómo se financian los costos locales sin impuestos, los costos externos y los impuestos. Este reporte es un cuadro analítico y no se muestra en los reportes de evaluación.

Cuenta de Adquisición por Fuente Financiera - es un plan de financiamiento que muestra cómo se financiarán las cuentas de adquisición.

Desembolsos Semestrales - muestra los gastos semestrales luego de considerar los desgloses entre desembolsos y gastos.

Asignación Sugerida de los Fondos del Préstamo - muestra la asignación sugerida de los fondos del préstamo de la fuente financiadora indicada por usted en la División de Financiadores; usted puede usar estos datos para ayudarse a calcular el itinerario de asignación del préstamo para su proyecto.

Opciones Columnas - incluye lo siguiente:

Muestre columnas con Porcentaje y Desglose - le permite escoger si usted desea ver las columnas con porcentaje y desglose en los planes de financiamiento.

Otras Opciones - incluye lo siguiente

Centrar Títulos - es la opción que se usa para centrar el título. Inicialmente se encuentra desactivada. Esta opción coloca el título en la parte superior izquierda del cuadro, de tal manera que pueda identificar cada cuadro. Solamente debe activar la opción cuando quiera crear un cuadro que imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Financiamiento y Cuentas de Desembolso

Financiadore - Ventana de Especificación

Cuenta de Desembolso - Ventana de Atributo Cascadeado

Cuenta de Desembolso - Ventana de Especificación

Convenio Legal - Ventana de Atributo Cascadeado

Convenio Legal - Ventana de Especificación

Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Impresora

Financiamiento y Desembolso -- Ventana Desplegar en Impresora

Despliegue en Impresora - esta ventana especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la impresora, para las Divisiones de Financiamiento y Desembolsos.

Desplegar en Impresora [Financiamiento]

Desplegar en Impresora

Cuadros a desplegar

Moneda
Local US \$

Cuentas de Desembolso per Fuente Financiera
 Componentes per Fuente Financiera
 Cuentas de Gasto per Fuente Financiera
 Local/Externo/Impres. per Fuente Financiera
 Cuenta de Adquisición per Fuente Financiera
 Desembolsos Semestrales
 Asignación Sugerida de los Fondos del Préstamo

Opciones Columnas

Muestra columnas con porcentaje y desglose

Opciones de páginas múltiples

Repetir Títulos Repetir etiquetas de línea

Despliegue en Impresora - es la opción que se usa para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Moneda local - son las opciones para los cuadros que se muestran en moneda local.

US\$ - son las opciones para los cuadros en moneda externa.

Cuentas de Desembolso por Fuente Financiera - se refiere al plan de financiamiento que muestra dicho financiamiento por cuenta de desembolso y fuente financiera. Este cuadro se muestra en el texto principal de los Reportes de Evaluación .

Componentes por Fuente Financiera - se refiere al plan de financiamiento que muestra dicho financiamiento por componente y fuente financiera.

Cuentas de Gastos por Fuente Financiera - es un plan de financiamiento que muestra dicho financiamiento por cuenta de gastos y fuente financiera.

Local/Externo/Impuestos por Fuente Financiera- muestra cómo se financian los costos locales sin impuestos, los costos externos y los impuestos. Este reporte es un cuadro analítico; y no se muestra en los reportes de evaluación.

Cuentas de Adquisición por Fuente Financiera - es un plan de financiamiento que muestra cómo se financiarán las cuentas de adquisición.

Desembolsos Semestrales - muestra los gastos semestrales luego de considerar los desfases entre desembolso y gastos.

Asignación Sugerida de los Fondos del Préstamo - le muestra una asignación sugerida de los fondos del préstamo de la fuente financiadora indicada por usted en la División de Financiadores.

Opciones Columnas - incluye lo siguiente:

Muestre columnas con porcentaje y desglose - le permite escoger si quiere ver las columnas con porcentaje y desglose en los planes de financiamiento.

Opciones de Páginas Múltiples - le indica a COSTAB cómo debe imprimir los cuadros que son muy grandes para que se impriman en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos - es la opción para repetir la información del título en cada página que se imprime. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea - es la opción para repetir las etiquetas de línea en cada una de las páginas que se imprime. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Diálogos de Cuentas de Financiamiento y Desembolso

Fuente Financiera - Ventana de Especificación

Cuenta de Desembolso - Ventana de Atributo Cascadeado

Cuenta de Desembolso - Ventana de Especificación

Convenio Legal - Ventana de Atributo Cascadeado

Convenio Legal - Ventana de Especificación


Financiamiento y Desembolso - Ventana de Escalas

Financiamiento y Desembolso - Ventana Desplegar en Pantalla

DIALOGOS DE COMPONENTES

Componentes – Ventana de Atributos Cascadeados

Atributos Cascadeados - es la ventana de diálogo que fija el Area del Proyecto o la Institución Ejecutora por Omisión, para todos los componentes. Usted solamente usa esta ventana si ha especificado las áreas del proyecto y las instituciones ejecutoras en la División de Subagregaciones. Si accidentalmente abriera esta ventana, presione el Botón Descarte y regrese al Esquema del Proyecto.



Información Opcional - se usa solamente para establecer definiciones para todos los componentes.

Area del Proyecto - es la manija para el área del proyecto.

Institución Ejecutora - es la manija para la institución ejecutora.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de División del Resumen

Diálogos de Componentes

Componentes - Ventana de Especificación

División de Resumen - Ventana de Especificación

División de Resumen - Ventana de Escalas

División de Resumen - Ventana Desplegar en Pantalla

División de Resumen - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto de Componentes

Componentes – Ventana de Especificación

Especificación de Componentes - es la ventana de diálogo en la cual usted introduce la información para los Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items que estructuran los componentes para su proyecto.

Categoría [Especificación de Componentes]

Descripción Instituto de Administración de Empresas

Manija

Información Opcional

Area Proyecto

Institución Ejecutora

Nota pie de pág.

Descripción - se refiere a la descripción del componente. Para hacer una descripción multilínea, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto donde quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - se puede pensar en un nombre corto o en un código para el componente. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando la necesite.

No todos los niveles en la división de los componentes deben tener manija, solamente especifique una manija para el nivel más bajo -por ejemplo, una categoría que tiene items no tendrá manija. Las categorías sin items requieren de la manija, dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre requerirá de una manija.

Información Opcional - sólo se ocupa si usted ha especificado las áreas del proyecto y las instituciones ejecutoras en la División de Subagregaciones.

Area del Proyecto - es la manija para el área del proyecto.

Institución Ejecutora - es la manija para la institución ejecutora.

Nota de Pie de Página - es el campo para la nota de pie de página. Cuando usted introduce una nota de pie de página, sólo digite el texto, COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto del Menú Adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la división de componentes.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos de Componentes

Componentes - Ventana Atributo Cascadeado

División de Resúmenes - Ventana de Escalas

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Pantalla

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Impresora

Menú Adjunto de Componentes

DIALOGOS DE CUENTAS DE GASTO

Cuentas de Gasto – Ventana de Atributos Cascadeados

Atributos Cascadeados - es la ventana de diálogo que fija los atributos por omisión para todas las cuentas de gastos.

Usted usualmente usa la ventana de diálogo para fijar una manija para Imprevistos del Precio. Puede también fijar impuestos en 0 en esta ventana si el proyecto tiene un estatus de exento de impuestos.

Los atributos especificados a este nivel cascadean hacia los niveles más bajos. Los campos en los niveles más bajos heredan valores de los atributos que se han especificado en los niveles más altos.

Atributos Casca de datos [Cuentas de Gastos]

Información Opcional

Imprevistos de Precio	<input type="text" value="0.01"/>	Obras civiles y bienes
% Imprevistos Físicos	<input type="text"/>	Unidad
% Impuestos	<input type="text" value="0"/>	Cantidades
% Divisas	<input type="text"/>	FC
% Arancel / Impuestos	<input type="text" value="0"/>	

<input type="checkbox"/> Desembolso, Financ., Adquisición	<input type="checkbox"/> Precios de Frontera
<input type="checkbox"/> Precios Locales	<input type="checkbox"/> Patrón de Datos

Información Opcional - se puede utilizar para establecer los datos por omisión para las cuentas de gastos:

% Imprevistos de Precios - especifica la manija para los imprevistos del precio que COSTAB debe usar para los cálculos de imprevistos de precios. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que haya creado.

% Imprevistos Físicos - especifica el porcentaje de imprevistos físicos que COSTAB debe usar para calcular los imprevistos físicos. Se debe indicar como un número. Por ejemplo, para especificar un diez por ciento, digite 10, no .1 o 10%.

% Impuestos - especifica la proporción de los costos que representa impuestos y aranceles. Se debe indicar como un número. Por ejemplo, para especificar cinco por ciento, digite 5 , no .05 o 5%.

% Divisas - especifica la proporción de los costos que representan divisas. Se debe indicar como un número. Por ejemplo, para especificar setenta y cinco por ciento, digite 75, no .75 ni 75%.

% Arancel / Impuestos - especifica los aranceles como un porcentaje del total de los impuestos; esto es, la proporción del total de los impuestos que son aranceles. Se debe indicar como un número. Por ejemplo, para especificar veinticinco por ciento, digite 25, no .25 ni 25%. Su valor inicial es 0; esto quiere decir que no hay aranceles, si usted fija este atributo en 100, quiere decir que los impuestos nacionales serán 0.

Unidad - especifica la descripción de la unidad. Es una buena práctica fijar la unidad en ERROR, de esta manera usted será alertado de que la unidad está incorrecta cuando usted olvide indicar, en un cuadro detallado, la descripción de la manija de manera correcta.

Cantidades - especifica las cantidades a través de los años de su proyecto.

FC - especifica el factor de conversión que COSTAB debería usar para convertir costos financieros a costos económicos. Si lo especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precios y multiplica los costos base más los imprevistos físicos por el factor de conversión, para calcular los costos económicos. Si no lo especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precio, multiplica la porción del valor local agregado de los costos base más los imprevistos físicos por el factor de conversión estándar y, entonces, suma los costos externos para calcular los costos económicos.

Otros atributos: además de los atributos básicos que tienen que ver con imprevistos, impuestos y divisas, usted puede usar opcionalmente cuatro botones Edite para la entrada de datos, según lo siguiente:

Edite-1 (ALT, 1) - Desembolso, Financiamiento y Adquisición. Este botón abre la ventana en la cual usted introducirá datos para determinar Desembolso, Financiamiento y Adquisición.

Edite-2 (ALT, 2) - Precios Locales. Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará atributos sobre precios locales.

Edite-3 (ALT, 3) - Precios de Frontera. Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará atributos sobre precios de frontera.

Edite-4 (ALT, 4) - Patrón de Datos. Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará patrones de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, ~~debe~~ seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Costos de Inversión (ALT, A) - es un sustituto del Menú Adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Gastos.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos - Ventana Costos de Inversión/Recurrentes

Cuentas de Gastos - Ventana de Especificación

División de Resúmenes - Ventana de Escalas

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Pantalla

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana Precios Locales

Ventana Precios de Frontera

Ventana Patrón de Datos

Menú Adjunto Cuenta de Gastos

Cuentas de Gastos -- Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Costos de Inversión/Recurrentes (Especificación de Cuentas de Gastos) - son las ventanas en las cuales usted ingresa la información para Costos de Inversión y Costos Recurrentes o Periódicos.

Los atributos que se especifican en las cuentas de gastos cascadean hacia los niveles más bajos. Los campos en estos niveles heredan los valores para los atributos, que han sido especificados en los niveles más altos.

Un campo con una @ significa que un atributo ha heredado un valor que se especificó en un nivel más alto, el espacio de la @ en blanco, significa que el valor fue especificado localmente.



Costos de Inversión [Especificación de Cuentas de Gastos]

Información Opcional			
<input type="checkbox"/>	Imprevistos de Precio	<input type="text" value="0.00"/>	Obras civiles y bienes
<input type="checkbox"/>	% Imprevistos Físicos	<input type="text" value="10"/>	Unidad <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	% Impuestos	<input type="text" value="0"/>	Cantidades <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	% Divisas	<input type="text"/>	FC <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	% Arancel / Impuestos	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	Desembolsos, Financ., Adquisición	<input type="checkbox"/>	Precios de Frontera
<input type="checkbox"/>	Precios Locales	<input type="checkbox"/>	Patrón de Datos

Información Opcional - se debe especificar esta opción para establecer en las cuentas de gastos, por omisión, lo siguiente:

Imprevistos de Precios - especifica la manija de los imprevistos del precio que COSTAB debería usar para calcular los imprevistos de precio. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar las manijas que haya creado.

% Imprevistos Físicos - especifica el porcentaje de los imprevistos físicos que COSTAB debería usar para calcular dichos imprevistos. Se debe indicar como un número, por ejemplo, para indicar diez por ciento, digite 10, no .1 ni 10%.

% Impuestos - especifica la proporción de los costos que representa impuestos y aranceles. Se debe indicar como un número, por ejemplo, para indicar cinco por ciento, digite 5 , no .05 ni 5%.

% Divisas - especifica la proporción de los costos que representa las divisas. Se debe especificar como un número, por ejemplo para indicar setenta y cinco por ciento, digite 75, no .75 ni 75%.

% Arancel/Impuestos - especifica los aranceles como un porcentaje del total de los impuestos, es decir, la proporción del total de los impuestos que son aranceles. Por ejemplo, para indicar veinticinco por ciento, digite 25, no .25 ni 25%. Su valor inicial es 0; ésto quiere decir que no hay aranceles. Si usted fija este atributo en 100, quiere decir que los impuestos locales serán 0.

Unidad - especifica la descripción de la unidad.

Cantidades - especifica las cantidades del proyecto a través de los años.

FC - especifica el factor de conversión que COSTAB podría usar para convertir los costos financieros en costos económicos. Si se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de

precios y multiplica los costos base más los imprevistos físicos por el factor de conversión indicado, para calcular los costos económicos.

Si no se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precio, multiplica la porción del valor local agregado más los imprevistos físicos por el factor de conversión estándar, y entonces, suma los costos externos para calcular los costos económicos.

Otros atributos - además de los atributos básicos que tienen que ver con los imprevistos, los impuestos y las divisas, usted puede opcionalmente usar los cuatro botones de EDITE para introducir los datos, según lo siguiente:

Edite-1 (ALT,1) - Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana en la cual usted introducirá los datos para determinar desembolso, financiamiento y adquisición.

Edite-2 (ALT,2) - Precios Locales. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce los atributos para precios locales.

Edite-3 (ALT,3) - Precios de Frontera. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce los atributos para precios de frontera.

Edite-4 (ALT,4) - Patrón de Datos. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce el patrón de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT, A) - es un sustituto del Menú Adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Gastos.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos de Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos - Ventana de Atributos Cascadeados
Cuentas de Gastos - Ventana de Especificación
División de Resúmenes - Ventana de Escalas
División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Pantalla
División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Impresora
Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición
Ventana Precios Locales
Ventana Precios de Frontera
Ventana Patrón de Datos
Menú Adjunto de Cuentas de Gasto

Cuentas de Gasto – Ventana de Especificación

Especificación Cuentas de Gastos - son las ventanas de diálogo en las cuales usted ingresa la información por Grupos, Categorías, Subcategorías y/o Items. Estos son los niveles que estructuran las cuentas de gastos para su proyecto.

Los atributos que se especifican en las cuentas de gastos cascadean hacia los niveles más bajos, los campos en dichos niveles heredan los valores para los atributos que han sido especificados en los niveles más altos.

Un campo con una @ significa que un atributo ha heredado un valor que se especificó en un nivel más alto. El campo de la @ en blanco significa que un valor fue especificado localmente.



Categoría [Especificación de Cuentas de Gastos]

Descripción

Manija

<input type="checkbox"/> Imprevistos de Precio	<input type="text" value="OCB"/>	Obras civiles y bienes
<input type="checkbox"/> % Imprevistos Físicos	<input type="text" value="10"/>	<input type="checkbox"/> Unidad <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> % Impuestos	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Cantidades <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> % Divisas	<input type="text" value="40"/>	<input type="checkbox"/> FC <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> % Arancel / Impuestos	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/> Desembolso, Financ., Adquisición		<input type="checkbox"/> Precios de Frontera
<input type="checkbox"/> Precios Locales		<input type="checkbox"/> Patrón de Datos

Información Opcional

Nota pie de pág.

Descripción - es la descripción para la cuenta de gastos. La ventana para Costos de Inversión y Costos Recurrentes no tiene campo para la descripción ya que ésta se conoce para estos niveles. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto donde quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Manija - se puede pensar en un nombre corto o en un código para la cuenta de gastos. Utilice una manija para "apropiarse" de la información cuando la necesite.

No todos los niveles en los costos de Inversión/Costos Recurrentes deben tener manijas. Solamente especifique una manija para los niveles más bajos, por ejemplo, una categoría que tiene items no tendrá manija. Las categorías sin items requieren de una manija. Dado que un item es siempre el nivel más bajo, siempre requerirá de la manija. La ventana de diálogo para Costos de Inversión/Costos Recurrentes no necesita manija porque nunca será el nivel más bajo.

Imprevistos de Precio - especifica la manija para imprevistos de precio que COSTAB debería usar para los cálculos de imprevistos de precio. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar las manijas que usted haya creado.

% Imprevistos Físicos - especifica el porcentaje de imprevistos físicos que COSTAB debería usar para calcular los imprevistos físicos. Se debe identificar como un número. Por ejemplo, para especificar diez por ciento, digite 10, no .1 ni 10%.

% Impuestos - especifica la proporción de costos que representa los impuestos y los aranceles. Se debe identificar como un número. Por ejemplo, para especificar cinco por ciento, digite 5, no .05 ni 5%.

% Divisas- especifica la proporción de costos que representan las divisas. Se debe identificar como un número. Por ejemplo, para especificar setenta y cinco por ciento, digite 75, no .75 ni 75%.

% Arancel/Impuestos - especifica los aranceles como un porcentaje del total de los impuestos. Esto es, la proporción del total de los impuestos que representan aranceles. Se debe identificar como un número. Por ejemplo, para especificar veinticinco por ciento, digite 25, no .25 ni 25%. Su valor inicial es 0; esto quiere decir que no hay aranceles. Si usted fija este atributo en 100, quiere decir que los impuestos locales están en 0.

Unidad - especifica la descripción de la unidad.

Cantidades - especifica las cantidades a través de los años del proyecto.

FC - especifica el factor de conversión que COSTAB debería usar para convertir los costos financieros a costos económicos. Si se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precio y entonces multiplica los costos base más los imprevistos físicos por el factor de conversión especificado, para calcular los costos económicos.

Si no se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precio, multiplica la porción de los costos base del valor local agregado más los imprevistos físicos por el factor de conversión estándar, y suma los costos externos para calcular los costos económicos.

Otros atributos- además de los atributos básicos que tienen que ver con los imprevistos, impuestos y divisas, usted puede, opcionalmente, usar los cuatro botones EDITE para ingresar los datos, según lo siguiente:

Edite-1 (ALT,1)- Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana de diálogo en la cual usted ingresa los datos de desembolso, financiamiento y adquisición.

Edite-2 (ALT,2) - Precios Locales. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce los atributos para precios locales.

Edite-3 (ALT,3) - Precios de Frontera. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce los atributos para precios de frontera.

Edite-4 (ALT,4) - Patrón de Datos. Este botón abre la ventana en la cual usted introduce el patrón de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Nota de pie de página - es el campo para una nota de pie de página. Cuando usted introduzca una nota de pie de página, sólo digite el texto, COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted haya hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Ítem (ALT, A) - es un sustituto del Menú Adjunto. Le indica a COSTAB lo que usted quiere agregar en la División de Cuentas de Gastos.

Ver también:

Resumen de la División de Resúmenes

Diálogos de Cuentas de Gastos

Cuentas de Gastos- Ventana de Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

División de Resúmenes - Ventana de Escalas

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Pantalla

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana de Precios Locales

Ventana de Precios de Frontera

Ventana de Patrón de Datos

Menú Adjunto de Cuentas de Gastos


División de Resúmenes – Ventana de Escalas

Escalas - le indica a COSTAB cuál escala debe usarse para el despliegue de los reportes.

Tenga cuidado al fijar las escalas para que sus datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no está seguro de cómo desplegar los datos de la mejor manera, fije el valor de las escalas de impresión en 0. Entonces, vea sus datos y decida cuál escala será la mejor para usarla en los cuadros que eventualmente se incluirán en los reportes de preparación y evaluación.

Puede cambiar una escala por cualquiera de las siguientes:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | Unidades |
| 1 | Decenas |
| 2 | Centenas |
| 3 | Miles |
| 4 | Diez Miles |
| 5 | Cien Miles |
| 6 | Millones |
| 7 | Diez Millones |
| 8 | Cien Millones |
| 9 | Billones |



Local - es la opción para moneda local.

Externa - es la opción para moneda externa.

Valor de la Escala de Impresión - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos sobre monedas.

Número de decimales - fija los números de decimales que COSTAB usa para imprimir los datos sobre monedas. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual que 5.

Botones sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos de Cuentas de Gastos

Componentes - Ventana de Atributos Cascadeados

Componentes - Ventana de Especificación

Cuentas de Gastos - Ventana de Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuentas de Gastos - Ventana de Especificación

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Pantalla

División de Resúmenes - Ventana Desplegar en Impresora

División de Resúmenes – Ventana Desplegar en Pantalla

Despliegue en Pantalla - es la ventana que especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la pantalla, para las Divisiones de Resúmenes.

Desplegar en Pantalla [División de Resúmenes]

Despliegue en pantalla

Cuadros a desplegar

Resumen de Componentes del Proyecto

Resumen Cuentas de Gastos del Proyecto

Moneda	Externa
<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Cuentas de Gastos per Componentes - Costos Base
<input checked="" type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Cuentas de Gastos per Componentes - Costos Totales
<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Componentes por Año - Costos Base
<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Componentes por Año - Costos Totales
<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Componentes por Año - Inversiones/Recurrentes
<input type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Cuentas de Gastos per Años - Costos Base
<input checked="" type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Cuentas de Gastos per Años - Costos Totales
<input checked="" type="checkbox"/> Local	<input type="checkbox"/> Desglose de Cuentas de Gastos

Otras Opciones

Centre Títulos

Despliegue en Pantalla - es la opción para el despliegue de los reportes en la pantalla. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Resumen de Componentes del Proyecto - El resumen del costo del proyecto y los costos se muestran por componentes.

Resumen Cuentas de Gastos del Proyecto - El resumen del costo del proyecto y los costos se muestran por cuentas de gastos.

Local - son las opciones para cuadros que se presentan en moneda local.

Externa- son las opciones para cuadros en moneda externa.

Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Base- muestra los costos base por cuentas de gastos y componentes.

Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Totales- muestra los costos totales por cuentas de gastos y componentes.

Componentes por Año- Costos Base- muestra, por año, los costos base por componentes. Los imprevistos de precio se desglosan en los efectos de inflación y devaluación cuando se pronostica que las tasas de cambio variarán durante la vida del proyecto.

Componentes por Año-Costos Totales- muestra, por año, los costos totales incluyendo los imprevistos para los componentes.

Componentes por Año-Inversiones/Recurrentes- muestra los costos totales desglosados en costos de inversión y costos recurrentes para cada uno de los componentes. Usted, generalmente, usa este cuadro cuando está calculando costos económicos. Puede comparar los beneficios de cada componente con sus costos de inversión y recurrentes para calcular las tasas internas de retorno y valores críticos.

Cuentas de Gasto por Años - Costos Base- muestra, por año, los costos base para las cuentas de gasto. Los imprevistos de precio se desglosan en los efectos de inflación y devaluación cuando se pronostica que las tasas de cambio variarán durante la vida del proyecto.

Cuentas de Gasto por Años - Costos Totales- muestra, por año, el total de los costos incluyendo los imprevistos para cuentas de gastos.

Desglose Cuentas de Gastos - muestra los costos para cuentas de gastos, desglosados en costos base, imprevistos físicos e imprevistos de precio. Estas, a su vez, se desglosan en costos externos/locales sin impuestos, y aranceles e impuestos.

Otras Opciones - Incluye lo siguiente:

Centrar Títulos- es la opción para centrar el título. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada. Esta opción coloca el título en la parte superior izquierda del cuadro, de

tal manera que sea fácil identificar cada uno de los cuadros. Sólo tiene que activar la opción cuando quiera crear un cuadro que imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Aceptar (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descartar (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos de Cuentas de Gasto

Componentes-Ventana de Atributos Cascadeados

Componentes-Ventana de Especificación

Cuentas de Gastos-Ventana de Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes


Cuentas de Gastos-Ventana de Especificación

División de Resúmenes-Ventana de Escalas

División de Resúmenes-Ventana Desplegar en Pantalla o Impresora

División de Resúmenes – Ventana Desplegar en impresora

Despliegue en Impresora - es la ventana que especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la impresora, para las Divisiones de Resúmenes.



Despliegue en Impresora - es la opción para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Cuadros a desplegar - le indica a COSTAB cuáles cuadros se desplegarán según:

Resumen de Componentes del Proyecto - El resumen del costo del proyecto y los costos se muestran por componentes.

Resumen Cuentas de Gastos del Proyecto - El resumen del costo del proyecto y los costos se muestran por cuentas de gastos.

Local - son las opciones para cuadros que se presentan en moneda local.

Externa- son las opciones para cuadros en moneda externa.

Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Base- muestra los costos base por cuentas de gastos y componentes.

Cuentas de Gastos por Componentes - Costos Totales- muestra los costos totales por cuentas de gastos y componentes.

Componentes por Año- Costos Base- muestra, por año, los costos base por componentes. Los imprevistos de precio se desglosan en los efectos de inflación y devaluación cuando se pronostica que las tasas de cambio variarán durante la vida del proyecto.

Componentes por Año-Costos totales- muestra, por año, los costos totales incluyendo los imprevistos para los componentes.

Componentes por Año-Inversiones/Recurrentes- muestra los costos totales desglosados en costos de inversión y costos recurrentes para cada uno de los componentes. Usted, generalmente, usa este cuadro cuando está calculando costos económicos. Puede comparar los beneficios de cada componente con sus costos de inversión y recurrentes para calcular las tasas internas de retorno y valores críticos.

Cuentas de Gasto por Años - Costos Base- muestra, por año, los costos base para las cuentas de gasto. Los imprevistos de precio se desglosan en los efectos de inflación y devaluación cuando se pronostica que las tasas de cambio cambiarán durante la vida del proyecto.

Cuentas de Gasto por Años - Costos Totales- muestra , por año, el total de los costos incluyendo los imprevistos para cuentas de gastos.

Desglose Cuentas de Gastos - muestra los costos para cuentas de gastos, desglosados en costos base, imprevistos físicos e imprevistos de precio. Estas, a su vez, se desglosan en costos externos/locales sin impuestos, y otros impuestos.

Otras Opciones - Incluye lo siguiente:

Opciones de Páginas Múltiples- le indica a COSTAB cómo imprimir cuadros que son muy grandes para que se impriman en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos- es la opción para repetir la información del título en cada una de las páginas que se imprime. Inicialmente se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea- es la opción para repetir etiquetas de línea en cada una de las páginas que se imprime. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT, C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT, D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Diálogos de Cuentas de Gastos

Componentes- Ventana de Atributos Cascadeados

Componentes- Ventana de Especificación

Cuentas de Gastos- Ventana de Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos- Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuentas de Gastos- Ventana de Especificación

División de Resúmenes-Ventana de Escalas

División de Resúmenes-Ventana Desplegar en Pantalla

DIALOGOS DE CUANTIFICACIONES FISICAS

Quantificaciones Físicas – Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Costos de Inversión/Recurrentes (Cuantificación Física)- son las ventanas en las cuales usted introduce la información para Costos de Inversión y Recurrentes.

Los atributos especificados en las cuentas más altas cascadean hacia los niveles más bajos. Los campos en los niveles más bajos heredan valores para los atributos que han sido especificados en los niveles más altos.

Un campo con una @ significa que un atributo ha heredado un valor que se especificó en un nivel más alto. El espacio de la @ en blanco significa que el valor se especificó localmente.

Costos de Inversión - [Cuantificación Física]

Suma Mostrar los Detalles Omitir en el Reporte

Cuenta de Gastos:

Unidad: Unidad/Cantidad:

Cantidades:

Costo Unitario:

Convención Ingreso de Datos

Cantidad: Costo Local Costo Frontera

Patrón de Datos: Inprev., Implos, Divisas y FC:

Desembolso, Financ., Adquisición:

Nota pie de pág.:

Mostrar los Detalles- le indica a COSTAB cómo mostrar la cantidad de datos para cada ítem del cuadro detallado que ha sido agregado en los reportes, bajo el ítem de cuantificación física.

Omitir en el Reporte- le indica a COSTAB que omita en cualquier reporte este ítem de la cuantificación física.

Cuenta de Gasto- especifica la manija para la cuenta de gasto en la cual COSTAB debería agregar los costos. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a recuperar las manijas que usted haya creado para la cuenta de gastos. La cuenta de cuantificaciones físicas heredarán atributos de la cuenta de gastos:

Unidad: especifica la descripción de la unidad.

Cantidades: especifica las cantidades a través de los años del proyecto.

Costo Unitario: especifica el costo de una unidad.

Unidad/Cantidad: especifica el número de unidades por cantidad.

CIF Unitario: especifica los costos cif por unidad. El término cif incluye los costos incurridos por la compra de bienes en un país extranjero, el seguro durante el embarque de los productos desde el país extranjero hasta el puerto en el país receptor, y los costos del flete por el embarque de los productos al puerto en el país receptor. Para especificar una unidad cif en US\$, si está trabajando en moneda local, inserte un signo de \$ delante del número, ejemplo, \$2500.

% Arancel- especifica el porcentaje que deberá ser agregado para el arancel en los costos cif.

% VAD (local) - especifica el porcentaje que deberá ser agregado en los costos cif para la manipulación y procesamiento local.

% Impuesto local- especifica el porcentaje que debería ser agregado en los costos cif más el arancel más VAD, para los impuestos locales.

Convención de ingreso de datos- especifica cómo desea usted ingresar la información detallada de los costos. COSTAB ajusta el formato de la ventana para adecuar la convención de ingreso de datos que usted ha escogido .

Costo local- indica que usted ingresará los costos recolectados en la economía local.

Convención de ingreso de datos- especifica cómo desea usted ingresar la información detallada de los costos. COSTAB ajusta el formato de la ventana para adecuar la convención de ingreso de datos que usted ha escogido .

Costo local- indica que usted ingresará los costos recolectados en la economía local.

Costo de Frontera- indica que usted ingresará los costos recolectados en los países extranjeros, por el precio base más los aranceles, los impuestos y los costos agregados en el proceso de llevar el bien a través de la frontera hasta el sitio del proyecto.

Otros Atributos - además de los atributos básicos que tienen que ver con los imprevistos , impuestos y tasas de cambio, usted, opcionalmente, puede usar los tres botones EDITE para ingresar los datos, para lo siguiente:

Edite-1 (ALT,1)- Patrón de Datos - Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará los patrones de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Edite-2 (ALT,2)- Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará los datos para desembolso, financiamiento y adquisición.

Edite-3 (ALT,3)- Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión. Este botón abre la ventana en la cual usted ingresará los datos de imprevistos de precio/físicos, impuestos, divisas y el factor de conversión.

Nota de pie de página- es el campo para una nota de pie de página. Cuando usted ingrese una de estas notas, sólo digite el texto. COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

- Cuantificaciones Físicas - Ventana de Escalas
- Cuantificaciones Físicas - Ventana Desplegar en Pantalla
- Cuantificaciones Físicas - Ventana Desplegar en Impresora
- Ventana Desembolos, Financiamiento y Adquisición
- Ventana de Patrón de Datos
- Ventana de Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión
- Menú Adjunto Cuantificaciones Físicas

Cuantificaciones Físicas -- Ventana de Escalas

Escalas - le indica a COSTAB qué escala usar para el despliegue de los reportes.

Tenga cuidado al fijar las escalas, de tal manera que sus datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no está seguro de cómo desplegar los datos de la mejor manera, fije el valor de la escala de impresión en 0. Puede, entonces, ver sus datos y decidir cuál escala sería la mejor para usarla en los cuadros que, eventualmente, incluirá en los reportes de preparación y evaluación.

Usted puede cambiar una escala por cualquiera de las siguientes:

- 0 **Unidades**
- 1 **Decenas**
- 2 **Centenas**
- 3 **Miles**
- 4 **Diez Miles**
- 5 **Cien Miles**
- 6 **Millones**
- 7 **Diez Millones**
- 8 **Cien Millones**
- 9 **Billones**

	Local	Externa
Valor escala Impresión	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 3
Número de decimales	<input checked="" type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 1
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Local- es la opción para la moneda local.

Externa- se refiere a las opciones para moneda externa.

Valor Escala de Impresión - fija la escala en la cual COSTAB imprime los datos sobre monedas.

Número de decimales - fija el número de decimales que COSTAB usa para imprimir los datos sobre monedas. El valor inicial es 1. El número de decimales debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Listas Opcionales

Diálogos de Cuantificaciones Físicas

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Especificación

Cuantificaciones Físicas-Ventana Desplegar en Pantalla

Cuantificaciones Físicas-Ventana Desplegar en Impresora

Cuantificaciones Fislcas -- Ventana Desplegar en Pantalla

Despliegue en Pantalla - es la ventana que especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la pantalla, para la División de Cuantificaciones Físicas.

Despliegue pantalla [Cantidad Física]

Despliegue en pantalla

Columnas a desplegar

Unidades

Cantidades del Proyecto

Cantidades por Instituciones Ejecutoras

Cantidades por Areas del Proyecto

Moneda

Local	Externa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Costo Unitario
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Costo Base
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Totales

Otras Opciones

Centre Títulos

Despliegue en Pantalla- es la opción para el despliegue de los reportes en la pantalla. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Columnas a desplegar - le indica a COSTAB cuáles columnas se desplegarán según:

Unidades- es la columna para unidades

Cantidades del Proyecto- se refiere a las cantidades agregadas para todo el proyecto.

Cantidades por Instituciones Ejecutoras- se refiere a las cantidades agregadas para cada una de las instituciones ejecutoras.

Cantidades por Area del Proyecto- se refiere a las cantidades agregadas para cada una de las áreas del proyecto.

Local- se refiere a las opciones para mostrar los datos en moneda local.

Externa- se refiere a las opciones para mostrar los datos en moneda externa.

Costo Unitario- muestra el costo unitario. Cuando COSTAB encuentra más de un costo unitario para una cuenta, el programa muestra el rango.

Costo Base- muestra el costo base.

Totales- muestra el total de los costos, incluyendo los imprevistos.

Otras Opciones- Incluye lo siguiente:

Centrar Títulos- es la opción para centrar los títulos. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada. Esto coloca el título en la parte superior izquierda de cada cuadro, de tal manera que sea fácil identificar cada uno de los cuadros. Solamente tiene que activar esta opción cuando quiera crear un cuadro que se imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Listas Opcionales

Diálogos de Cuantificaciones Físicas

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Especificación

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Escalas

Cuantificaciones Físicas-Ventana Desplegar en Impresora

Cuantificaciones Físicas -- Ventana Desplegar en Impresora

Despliegue en Impresora-esta ventana especifica las opciones para el despliegue de los reportes en la Impresora, para el cuadro de Cuantificaciones Físicas.



Desplegar en Impresora [Unidad Local]

Despliegue en impresora

Columnas a desplegar

Unidades

Cantidades del Proyecto

Cantidades por Instituciones Ejecutoras

Cantidades por Areas del Proyecto

Moneda

Local	Externa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Costo Unitario
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Costo Base
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Totales

Opciones de páginas múltiples

Repetir Títulos Repetir etiquetas de línea

Despliegue en Impresora- se refiere a las opciones para el despliegue de los reportes en la impresora. Inicialmente esta opción se encuentra activada.

Columnas a desplegar- le indica a COSTAB cuáles columnas se desplegarán según:

Unidades- es la columna para unidades

Cantidades del Proyecto- se refiere a las cantidades agregadas para todo el proyecto.

Cantidades por Instituciones Ejecutoras- se refiere a las cantidades agregadas para cada una de las instituciones ejecutoras.

Cantidades por Area del Proyecto- se refiere a las cantidades agregadas para cada una de las áreas del proyecto.

Local- se refiere a las opciones para mostrar los datos en moneda local.

Externa- se refiere a las opciones para mostrar los datos en moneda externa.

Costo Unitario- muestra el costo unitario. Cuando COSTAB encuentra más de un costo unitario para una cuenta, el programa muestra el rango.

Costo Base- muestra el costo base.

Totales- muestra el total de los costos, incluyendo los imprevistos.

Opciones para Páginas Múltiples- le indica a COSTAB cómo imprimir el cuadro cuando es demasiado grande para que se imprima en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos- es la opción para repetir la información del título en cada una de las páginas impresas. Inicialmente se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea- es la opción para repetir etiquetas de línea en cada una de las páginas impresas. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Listas Opcionales

Diálogos de Cuantificaciones Físicas

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Especificación

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Escalas

Cuantificaciones Físicas-Ventana Desplegar en Pantalla

DIALOGOS DE CUADROS DETALLADOS

Cuadros Detallados -- Ventana de Escalas por Omisión

Escalas -- le indica a COSTAB qué escala utilizar para desplegar reportes. Fija instrucciones de las escalas por omisión para todos los cuadros detallados. Los valores iniciales son heredados de Escalas por Omisión en Información Básica.

Tenga cuidado al fijar las escalas de tal manera que sus datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no sabe cuál es la mejor forma de desplegar sus datos, fije las escalas de

impresión de valores en cero. Así, podrá ver sus datos y decidir cuál escala sería la mejor para los cuadros que se incluirán en su reporte de preparación o evaluación.

Usted puede cambiar una escala a cualquiera de las siguientes:

- 0 Unidades
- 1 Decenas
- 2 Centenas
- 3 Miles
- 4 Diez Miles
- 5 Cien Miles
- 6 Millones
- 7 Diez Millones
- 8 Cien Millones
- 9 Billones

	Local	Externa
Impresión Costo Unitario	0	3
Decimales Costo Unitarios	6	6
Impresión de Valores	3	3
Decimales de Valores	1	1

Local -- se usa para moneda local

Externa -- se usa para monedas externas

Impresión costo unitario -- fija la escala en que COSTAB imprime datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Decimales costo unitario -- fija el número de decimales utilizados por COSTAB para imprimir datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Impresión de valores -- fija la escala en que COSTAB imprime datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Decimales de valores -- fija el número de decimales utilizados por COSTAB para imprimir datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión. El número de decimales deber ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones- sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora



Cuadros Detallados – Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Despliegue en Pantalla - esta ventana especifica las opciones que existen para desplegar en pantalla los reportes para los Cuadros Detallados. Fija las instrucciones del despliegue en pantalla por omisión para todos los cuadros detallados.

Desplegar en pantalla - Costab (Costab)

Despliegue en pantalla

Columnas a desplegar

Unidades Parámetros

Cantidades Divisiones de Resúmenes

Otras

Moneda Externa

Local

 Coste Unitario

 Coste Base

 Totales

 Desglose

 Financiamiento

Otras Opciones

Centrar Títulos

Despliegue en Pantalla - es la opción para desplegar reportes en pantalla. Inicialmente, se encuentra activada.

Columnas a Desplegar - indica a Costab cuáles columnas se desplegarán según:

Unidades - es la columna para las unidades

Cantidades - son las columnas para las cantidades

Parámetros - muestran los porcentajes supuestos para los imprevistos físicos, divisas e impuestos.

Divisiones de Resúmenes - muestran las manijas de los componentes y cuentas de gastos.

Otros - muestran las manijas de las otras cuentas.

Local - se refiere a las opciones para cuadros en moneda local

Externa - las opciones para cuadros en moneda externa

Costo Unitario - muestra el costo unitario.

Costos Base - muestra los costos base.

Totales - muestra costos totales, incluyendo imprevistos

Desglose - muestra los costos desglosados por costos externos, locales sin impuestos, y aranceles e impuestos.

Financiamiento - muestra los costos financiados por cada financiador y el gobierno.

Otras Opciones - incluye lo siguiente:

Centrar Títulos - es la opción para centrar el título. Inicialmente se encuentra desactivada. Esto colocará el título en la parte superior izquierda del cuadro, de tal manera que sea fácil identificar cada cuadro. Sólo active esta opción cuando quiera crear un cuadro que se imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

- Cuadro Detallado - Ventana de Especificación
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Cuadros Detallados – Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Despliegue en Impresora - esta ventana especifica las opciones que existen para desplegar en impresora los reportes para los Cuadros Detallados. Fija las instrucciones de despliegue en impresora por omisión para todos los cuadros detallados.

Despliegue en Impresora - es la opción para desplegar reportes en la impresora. Inicialmente se encuentra desactivada.

Columnas a Desplegar - indica a COSTAB cuáles columnas se desplegarán según:

Unidades - es la columna para las unidades

Cantidades - son las columnas para las cantidades

Parámetros - muestran los porcentajes supuestos para los imprevistos físicos, divisas e impuestos.

Divisiones de Resúmenes - muestran las manijas de los componentes y cuentas de gastos.

Otras - muestran las manijas de las otras cuentas.

Local - las opciones para cuadros en moneda local

Externa - las opciones para cuadros en moneda externa

Costo Unitario - muestra el costo unitario.

Costos Base - muestra los costos base.

Totales - muestra costos totales, incluyendo imprevistos

Desglose - muestra los costos desglosados por costos externos, locales sin impuesto, y aranceles e0 impuestos.

Financiamiento - muestra los costos financiados por cada financiador y el gobierno.

Opciones de páginas múltiples - indica a COSTAB cómo imprimir los cuadros que son demasiado grandes para que se impriman en una sola hoja de papel:

Repetir Títulos - es la opción para repetir la información del título en cada página impresa. Inicialmente se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea - es la opción para repetir las etiquetas de línea en cada página impresa. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descartar (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Cuadros Detallados – Ventana de Especificación de Grupo

Especificación de Grupo de Cuadros Detallados- es la ventana de diálogo en que se especifica un nuevo Grupo de Cuadros Detallados. El propósito del Grupo de Cuadros Detallados es reunir los cuadros detallados que contengan costos para una área o un propósito común.

Si se pasa directamente a la especificación de un cuadro detallado, COSTAB creará un grupo detallado por omisión denominado "Todos Cuadros Detallados". Este nombre por omisión se puede editar si se decide reunir el cuadro por área o propósito.

Especificación de Grupo de Cuadros Detallados

Descripción

Manija

Información Opcional

Area del Proyecto

Institución Ejecutora

Descripción - es la descripción del grupo de cuadros detallados.

Manija - puede interpretarse como un nombre corto o código para el componente. Utilice la manija para "apropiarse" del grupo de cuadros detallados en la ventana de diálogo Archivo

Imprimir. COSTAB generará cuadros resumen que incorporen costos solamente de los cuadros detallados en el grupo seleccionado.

Información Opcional - se especifica solamente para establecer una definición por omisión para todos los cuadros detallados en el grupo:

Area del Proyecto - es la manija del área del proyecto.

Institución Ejecutora - es la manija de la institución ejecutora.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Cuadro Detallado (ALT,A) - se utiliza como un sustituto del Menú Adjunto. Indica a COSTAB que se quiere agregar un cuadro detallado al Grupo de Cuadros Detallados.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana de Patrones de Datos

Ventana de Instituciones Ejecutoras y Proyecto

Menú Adjunto de Cuadros Detallados

Cuadro de Costos Detallados – Ventana de Especificación

Especificación de Cuadro de Costos Detallados - es la ventana de diálogo en que se especifica información general sobre un cuadro detallado.

Especificación de Cuadro de Costos Detallados

Descripción

Componente Instituto de Administración de Empresas

Información Opcional

No. de Cuadro Local Externa

Ignore este cuadro detallado

Desembolso, Financ., Adquisición Instt. Ejec. y Proyecto

Patrón de Datos

Nota pie de pág.

Descripción - es la descripción del cuadro detallado. Para hacer una descripción multilineal del nombre del cuadro detallado, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto en que se quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Componente - especifica la manija para el componente en el cual COSTAB deberá incorporar los costos para el cuadro detallado. Digite la tecla ? para solicitarle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas de componente que se hayan creado.

Información Opcional - especifica la información que se puede cambiar si se desea:

Número de Cuadro - se muestra en el título de cada cuadro detallado. Cada cuadro debe tener un número de cuadro único. Cuando se agrega un cuadro detallado, COSTAB crea un nuevo número de cuadro. Asegúrese de que el número que se crea sea el que usted desea.

Moneda de ingreso - hereda su estatus de la Información Básica. Especifica la moneda en que se ingresarán los datos para el cuadro detallado. Esta opción se puede cambiar para unos cuantos cuadros detallados si los costos de ellos son de otra moneda.

Procesando el Reporte - cuando la opción Ignore el Cuadro de Costo Detallado está desactivada, COSTAB ignora los datos en este cuadro. Hay que activar esta opción cuando se trabaja con datos que se deben ignorar en el momento en que COSTAB calcula los resúmenes de cuadros de costos del proyecto.

Otros atributos - además de la información básica, usted puede usar, opcionalmente, los tres botones EDITE para ingresar datos que fijarán los valores por omisión para todos los costos en el cuadro detallado:

Edite-1 (ALT,1) - Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana en que se ingresan datos relacionados con desembolsos, financiamiento y adquisición.

Edite-2 (ALT,2) - Patrón de Datos. Este botón abre la ventana en que se ingresan los patrones de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Edite-3 (ALT,3) - Institución Ejecutora y Proyecto. Este botón abre la ventana en que se ingresan las manijas de la institución ejecutora y el área del proyecto.

Nota de pie de página - es el campo para las notas de pie de página. Cuando ingrese una nota de pie de página, solamente digite el texto. COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Costos de Inversión (ALT,A) -- se utiliza como un sustituto del Menú Adjunto. Indica a COSTAB que se quiere agregar Costos de Inversión al cuadro detallado.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana de Patrones de Datos

Ventana de Instituciones Ejecutoras y Proyecto

Menú Adjunto de Cuadros Detallados

Cuadro de Costo Detallado – Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado Especificación de Costos - son las ventanas de diálogo en que se ingresa información relacionada con Costos de Inversión y Costos Recurrentes. Estos son los niveles en que se estructuran los costos para el cuadro detallado.

Los atributos especificados en niveles superiores cascadean hacia niveles más bajos. Los campos en los niveles inferiores heredan valores para los atributos que se han especificado en los niveles más altos.

Un campo con una @ significa que un atributo ha heredado un valor que fue especificado a un nivel más alto. Si el espacio de la @ está vacío, significa que un valor fue especificado localmente.

Costos de Inversión - [Especificación Cuadro de Costos Detallado]

Cuenta de Gastos

Unidad Unidad/Cantidad

Cantidades

Costo Unitario

Componente Instituto de Administración de Empresas

Conversión Ingreso de Datos
 Cantidad Valores Costo Local Costo Frontera

Patrón de Datos Imprev., Imptes. Divisas y FC

Desembolso, Financ., Adquisición Instt. Ejec. y Proyecto

Nota pie de pág.

Manija Cuantificación Física

Cuenta de Gastos - especifica la manija de la cuenta de gastos en que COSTAB deberá incorporar los costos para el cuadro detallado. Digite la tecla ? para solicitarle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas de cuenta de gastos que se hayan creado.

Atributos de Precio - especifican los costos detallados. Los campos se utilizarán de acuerdo con las opciones que se hayan escogido para las Convenciones de Ingreso de Datos, como se explica a continuación:

Unidad - especifica la descripción de la unidad.

Cantidades - especifica las cantidades durante los años del proyecto.

Costo Unitario - especifica el costo de una unidad.

Unidad/Cantidad - especifica el número de unidades por cantidad. Su valor inicial es 1. El atributo unidad/cantidad se utiliza cuando hay más de una unidad por cantidad. Por ejemplo, se podría especificar una unidad de m2 para un edificio; en este caso, se especificaría una unidad/cantidad de 120 para un edificio de 120 m2. El costo unitario sería el costo por metro cuadrado. Luego, COSTAB calcularía el costo del edificio.

Costo Base - especifica los costos base a través del tiempo. Presione la tecla ? para acceder la ventana de función ?, que ayudará a especificar funciones para los costos base. COSTAB incluye funciones para ayudar en el cálculo de los costos indirectos, de operación o mantenimiento, u honorarios profesionales. También ayudará a buscar una variable numérica.

CIF Unitario - especifica el costo cif por unidad. El término cif incluye los costos incurridos en comprar bienes en un país extranjero, en pagar seguros que cubran el embarque de

dichos bienes del país extranjero a un puerto de entrada del país receptor, y en cubrir el flete a un puerto de entrada en el país receptor. Para especificar una unidad cif en US\$, se coloca un \$ antes de la cifra. Por ejemplo, \$2500 especifica la porción cif de los costos de base a través del tiempo. Para especificar un series cronológica para cif en US\$, se inserta \$ al principio del series de tiempo -e.g. \$28.6, 12, 4.6 - en el campo correspondiente.

% Arancel - especifica el porcentaje relativo al arancel que se debe agregar a los costos cif.

% VAD - especifica el porcentaje que se debe agregar a los costos cif, para manejo y trámite local. Se inserta una L al principio de las cifras para obviar la especificación de porcentaje. Por ejemplo, para especificar que el VAD es 34.7 en la moneda local en vez de un porcentaje, se especifica L 34.7. Es necesario dejar un espacio después de la L.

% Impuesto Local- especifica el porcentaje que se debe agregar al cif más arancel más VAD para impuestos locales.

Componente - especifica la manija para el componente en el cual COSTAB deberá incorporar los costos para el cuadro detallado. Digite la tecla ? para solicitarle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas de componente que se hayan creado.

Convenciones de Ingreso de Datos - especifica cómo se quiere ingresar información sobre costos detallados. COSTAB ajusta la ventana de diálogo a las convenciones de ingreso de datos que se escojan. La convención de ingreso de datos inicial constituye la base de cantidad para los costos locales:

Cantidad - significa que los costos serán ingresados sobre una base de cantidades.

Valores - significa que los costos serán ingresados sobre una base de valores.

Costos locales - significa que se quiere usar el enfoque de costos locales.

Costos de frontera - significa que se quiere usar el enfoque de costos de frontera.

Otros atributos - además de los atributos básicos de costos detallados, usted puede usar, opcionalmente, los cuatro botones EDITE para ingresar datos para lo siguiente:

Edite-1 (ALT,1) - Patrones de Datos. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan los patrones de datos para los % de completación y el escalonamiento.

Edite-2 (ALT-2) - Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan datos relacionados con desembolsos, financiamiento y adquisición.

Edite-3 (ALT-3) - Imprevistos, Impuestos, Divisas y FC. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresa datos sobre imprevistos físicos y de precios, impuestos, divisas y el factor de conversión.

Edite-4 (ALT-4) - Institución Ejecutora. y Area del Proyecto. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan las manijas de la institución ejecutora y el área del proyecto.

Nota de pie de página - es el campo para las notas de pie de página. Cuando ingrese una nota de pie de página, sólo digite el texto. COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Manija Cuantificación Física - especifica la manija para la cuenta de cuantificación física en la cual COSTAB debe incorporar cantidades físicas. Digite la tecla ? para solicitar que COSTAB ayude a buscar la cuenta de cantificación física.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT,A) -- se utiliza como un sustituto del Menú Adjunto. Indica a COSTAB lo que se quiere agregar al cuadro detallado.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana de Patrones de Datos

Ventana de Instituciones Ejecutoras y Proyecto

Ventana de Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión

Ventana de Función de Ayuda

Menú Adjunto Cuadros Detallados

Cuadro Detallado – Ventana de Especificación

Cuadro Detallado Especificación - son las ventanas de diálogo en que se ingresa información para Grupos, Categorías, Subcategorías y/o ítems. Estos son los niveles que estructuran costos para el cuadro detallado.

Los atributos especificados en niveles más altos cascadean hacia niveles más bajos. Los campos en los niveles más bajos heredan valores para los atributos que se han especificado en niveles más altos.

Un campo con una @ significa que un atributo ha heredado un valor que fue especificado a un nivel más alto. Si el espacio de la @ está vacío, significa que un valor fue especificado localmente.

Item - [Cuadro Detallado]

Descripción Manija Opcional

Cuenta de Gastos Becas

Unidad Unidad/Cantidad

Cantidades

Costo Unitario

Componente Instituto de Administración de Empresas

Convención Ingreso de Datos
 Cantidad Valores Coste Local Coste Frontera

Patrón de Datos Imprev., Imptos, DMAsas y FC

Desembolso, Financ., Adquisición Instt. Ejec. y Proyecto

Nota pie de pág.

Manija Cuantificación Física

Descripción - es la descripción de los costos. Las ventanas de diálogo para los Costos de Inversión y Costos Recurrentes no tienen un campo de descripción ya que la descripción para estos niveles es conocida. Para hacer una descripción multilineal, divídala con una línea diagonal invertida \ en el punto en que se quiere que COSTAB divida dicha descripción.

Manija Opcional - sirve para ingresar una manija que se referirá a este cuadro detallado. Así, se puede hacer referencia de ésta por medio de una especificación de función en el campo de Costos Base de otro cuadro detallado.

Cuenta de Gastos - especifica la manija de la cuenta de gastos en que COSTAB debería incorporar los costos para el cuadro detallado. Digite la tecla ? para solicitarle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas de cuenta de gastos que se hayan creado.

Atributos de Precio - especifican costos detallados. Los campos se utilizarán de acuerdo a las opciones que se hayan escogido para las Convenciones de Ingreso de Datos, como se explica a continuación:

Unidad - especifica la descripción de la unidad.

Cantidades - especifica las cantidades durante los años del proyecto.

Costo Unitario - especifica el costo de una unidad.

Unidad/Cantidad - especifica el número de unidades por cantidad. Su valor inicial es 1. El atributo unidad/cantidad se utiliza cuando hay más de una unidad por cantidad. Por ejemplo, se podría especificar una unidad de m² para un edificio; en este caso, se especificaría una unidad/cantidad de 120 para un edificio de 120 m². El costo unitario sería el costo por metro cuadrado. Luego, COSTAB calcularía el costo del edificio.

Costo Base - especifica los costos base a través del tiempo. Presione la tecla ? para acceder la ventana de función ?, que ayudará a especificar funciones para los costos base. COSTAB incluye funciones para ayudar en el cálculo de los costos indirectos, de operación o mantenimiento, u honorarios profesionales. También ayudará a buscar una variable numérica.

CIF Unitario - especifica el costo cif por unidad. El término cif incluye los costos incurridos en comprar bienes en un país extranjero, en pagar seguros que cubran el embarque de dichos bienes del país extranjero a un puerto de entrada del país receptor, y en cubrir el flete a un puerto de entrada en el país receptor. Para especificar una unidad cif en US\$, se coloca un \$ antes de la cifra. Por ejemplo, \$2500 especifica la porción cif de los costos de base a través del tiempo. Para especificar una serie de tiempo para cif en US\$, se inserta \$ al principio del serie de tiempo series -e.g. \$28.6, 12, 4.6 - en el campo correspondiente.

% Arancel - especifica el porcentaje relativo al arancel que se debe agregar a los costos cif.

% VAD - especifica el porcentaje que se debe agregar a los costos cif, para manejo y trámite local. Inserte una L al principio de las cifras para obviar la especificación de porcentaje. Por ejemplo, para especificar que el VAD es 34.7 en la moneda local en vez de un porcentaje, se especifica L 34.7. Es necesario dejar un espacio después de la L.

% Impuesto Local - especifica el porcentaje que se debe agregar al cif más arancel más VAD para impuestos locales.

Componente - especifica la manija para el componente en el cual COSTAB debería incorporar los costos para el cuadro detallado. Digite la tecla ? para solicitar que COSTAB ayude a buscar las manijas de componente que se hayan creado.

Convenciones de Ingreso de Datos - se especifica cómo se quiere ingresar información sobre costos detallados. COSTAB ajusta la ventana de diálogo a las convenciones de ingreso de datos que se escojan. La convención de ingreso de datos inicial constituye el/la base de cantidad para los costos locales:

Cantidad - significa que los costos serán ingresados sobre una base de cantidades.

Valores - significa que los costos serán ingresados sobre una base de valores.

Costos locales - significa que se quiere usar el enfoque de costos locales.

Costos de frontera - significa que se quiere usar el enfoque de costos de frontera.

Otros atributos - además de los atributos básicos de costos detallados, usted puede usar, opcionalmente, los cuatro botones EDITE para ingresar datos para lo siguiente:

Edite-1 (ALT,1) - Patrones de Datos. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan los patrones de datos para los porcentajes de completación y escalonamiento.

Edite-2 (ALT-2) - Desembolso, Financiamiento, Adquisición. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan datos relacionados con desembolsos, financiamiento y adquisición.

Edite-3 (ALT-3) - Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresa datos sobre imprevistos físicos y de precios, impuestos, divisas y el factor de conversión.

Edite-4 (ALT-4)- Institución Ejecutora y Area del Proyecto. Este botón abre la ventana de diálogo en que se ingresan las manijas de la institución ejecutora y el área del proyecto.

Nota de pie de página - es el campo para las notas de pie de página. Cuando usted ingrese una nota de pie de página, sólo digite el texto. COSTAB se encargará de agregar la referencia cuando se formateen los reportes.

Manija de Cuantificación Física-- especifica la manija para la cuenta de cuantificación física en la cual COSTAB debe incorporar cantidades físicas. Digite la tecla ? para solicitarle a COSTAB que le ayude a buscar la cuenta de cuantificación física.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Agregar Categoría o Item (ALT,A) -- se utiliza como sustituto del Menú adjunto. Indica a COSTAB lo que se quiere agregar al cuadro detallado.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Ventana de Desembolso, Financiamiento y Adquisición

Ventana de Patrones de Datos

Ventana de Instituciones Ejecutoras y Area del Proyecto

Ventana de Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión

Ventana de Función de Ayuda

Menú Adjunto de Cuadros Detallados

Cuadro de Costos Detallados -- Ventana de Escalas

Escalas - indica a COSTAB qué escala usar para desplegar los reportes.

Es necesario fijar las escalas de tal manera que los datos se muestren con el suficiente número de dígitos. Si no sabe cuál es la mejor forma de desplegar los datos, fije las escalas de impresión de valores en cero. Así, podrá ver los datos y decidir cuál escala sería la mejor para los cuadros que se incluirán en el reporte de preparación o evaluación.

Una escala se puede cambiar a cualquiera de las siguientes:

- 0 Unidades
- 1 Decenas
- 2 Centenas
- 3 Miles
- 4 Diez Miles
- 5 Cien Miles
- 6 Millones
- 7 Diez Millones
- 8 Cien Millones
- 9 Billones

	Local	Externa
Impresión Costo Unitario	0	3
Decimales Costo Unitarios	G	G
Impresión de Valores	3	3
Decimales de Valores	1	1

Local -- para moneda local

Externa -- para monedas externas

Impresión Costo Unitario -- fija la escala en que COSTAB imprime datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Decimales Costo Unitario -- fija el número de decimales utilizados por COSTAB para imprimir datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Impresión de Valores -- fija la escala en que COSTAB imprime datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión.

Decimales de Valores -- fija el número de decimales utilizados por COSTAB para imprimir datos sobre monedas. El valor inicial es heredado de Escalas por Omisión. El número de decimales deber ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 5.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Despliegue en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Despliegue en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes


Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Despliegue en Pantalla

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Despliegue en Impresora

Cuadro de Costos Detallados – Ventana Desplegar en Pantalla

Despliegue en Pantalla - esta ventana especifica las opciones que existen para desplegar en pantalla los reportes para los Cuadros Detallados.



Despliegue en Pantalla - es la opción para desplegar reportes en pantalla. Inicialmente, esta opción se encuentra activada.

Columnas a Desplegar - indica a COSTAB cuáles columnas se desplegarán según:

Unidades - es la columna para unidades

Cantidades - son las columnas para cantidades

Parámetros - muestran los porcentajes supuestos para los imprevistos físicos, divisas e impuestos.

Divisiones de Resúmenes - muestran las manijas de los componentes y cuentas de gastos.

Otros - muestran las manijas de las otras cuentas.

Local - las opciones para cuadros en moneda local

Externa - las opciones para cuadros en moneda externa

Costo Unitario - muestra el costo unitario.

Costos Base - muestra los costos base.

Totales - muestra costos totales, incluyendo imprevistos.

Desglose - muestra los costos desglosados por costos externos, locales sin impuestos y aranceles e impuestos.

Financiamiento - muestra los costos financiados por cada financiador y el gobierno.

Otras Opciones - incluye lo siguiente:

Centrar Títulos - es la opción para centrar el título. Inicialmente está desactivada. Ella colocará el título en la parte superior izquierda del cuadro, de tal manera que sea fácil identificar cada cuadro. Seleccione esta opción únicamente cuando quiera crear un cuadro que se imprimirá desde Excel.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes


Cuadro Detallado - Ventana de Especificación

Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas

Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Impresora

Cuadro de Costos Detallados -- Ventana Desplegar en Impresora

Despliegue en Impresora - esta ventana especifica las opciones que existen para desplegar en impresora los reportes para los Cuadros Detallados.



Despliegue en Impresora - es la opción para desplegar reportes en impresora. Inicialmente está activada.

Columnas a Desplegar - indica a COSTAB cuáles columnas se desplegarán:

Unidades - es la columna para las unidades

Cantidades - son las columnas para las cantidades

Parámetros - muestran los porcentajes supuestos para los imprevistos físicos, divisas e impuestos.

Divisiones de Resúmenes - muestran las manijas de los componentes y cuentas de gastos.

Otros - muestran las manijas de las otras cuentas.

Local - las opciones para cuadros en moneda local.

Externo - las opciones para cuadros en moneda externo.

Costo Unitario - muestra el costo unitario.

Costos Base - muestra costos base.

Totales - muestra totales, incluyendo contingencias.

Desglose - muestra los costos desglosados por costos externos, locales sin impuestos y aranceles e impuestos.

Financiamiento - muestra los costos financiados por cada financiador y el gobierno.

Opciones de páginas múltiples - indica a COSTAB cómo imprimir el cuadro que es demasiado grande para que se imprima en una sola hoja de papel.

Repetir Títulos - es la opción para repetir la información del título en cada página impresa. Inicialmente esta opción se encuentra desactivada.

Repetir etiquetas de línea - es la opción para repetir las etiquetas de línea en cada página impresa. Inicialmente se encuentra desactivada.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) - se usa para aceptar los cambios hechos en la ventana de diálogo y copiarlos en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Diálogos de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados - Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

- Cuadros Detallados - Ventana Desplegar en Impresora por Omisión
- Cuadros Detallados - Ventana de Especificación de Grupo
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Especificación
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes
- Cuadro Detallado - Ventana de Especificación
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana de Escalas
- Cuadro de Costos Detallados - Ventana Desplegar en Pantalla

VENTANAS DE DIALOGO SECUNDARIAS

Ventana de Adquisición, Financiamiento y Desembolso

Adquisición, Financiamiento y Desembolso - esta ventana de diálogo especifica los datos y reglas relacionados con desembolsos, financiamiento y adquisición.

Desembolso y Financiamiento- especifica las reglas que COSTAB debería usar para financiar los costos del proyecto. Usted debe especificar una regla de desembolso y regla financiera , si ha definido o las cuentas de desembolso o las fuentes financieras:

Cuenta de Convenios Legales- especifica la manija para la cuenta de convenios legales.

Cuenta de Desembolso- especifica la manija para la cuenta de desembolso.

Regla financiera- especifica las reglas financieras. Presione la tecla ? para acceder la ventana de ayuda de Regla Financiera y especificar dicha regla.

Regla sin colocar- especifica la regla para el cálculo de la porción del préstamo que se encuentra sin colocar. Presione la tecla ? para escoger la ventana de Regla de Recursos sin Colocar.

Adquisición- especifica los acuerdos de adquisición para el proyecto. Usted debe especificar los procedimientos de adquisición si ha definido ya las cuentas de adquisición.

Cuentas de Adquisición- especifica la manija para la cuenta de adquisición.

Método de Adquisición- especifica los métodos de adquisición. Presione la tecla ? para acceder esta ventana y seleccionar los métodos de adquisición.

Desfase desembolso (semestres)- especifica, semestralmente, el desfase ocurrido entre la fecha de los gastos y la fecha de la solicitud por desembolso.

Externo- especifica semestralmente el desfase ocurrido entre la fecha de los gastos externos y la fecha de la solicitud por desembolso. Su valor inicial es 1.

Local- especifica semestralmente el desfase ocurrido entre la fecha de los gastos locales y la fecha de la solicitud por desembolso. Su valor inicial es 1.

Patrón de Gasto- especifica cómo se convierten los gastos anuales en gastos semestrales.

Externo- especifica cómo se convierten los gastos anuales externos en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución por año. Los porcentajes para cada año deben sumar en total 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5], lo que significa que los gastos se dividirán en 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Local- especifica cómo se convierten los gastos anuales locales en gastos semestrales. Cada grupo de paréntesis cuadrados [] especifica el porcentaje de distribución por año. Los porcentajes para cada año deben sumar en total 100%. El valor inicial para cada año es [.5,.5], lo que significa que los gastos se dividirán en 50% para el primer semestre y 50% para el segundo.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Ventana de Ayuda Regla Financiera

Ventana de Ayuda Regla sin Colocar

Ventana de Ayuda Método de Adquisición

Ventana de Precios Locales

Precios locales- es la ventana que especifica los diferentes atributos de precios locales.

Descripción: [] Manija Opcional: []

Cuenta de Gastos: EQ_EA Equipo

Unidad: Juego Unidad/Cantidad: 1

Cantidades: 8, 1, 1

Costo Unitario: 325

Componente: IBA_COMP Instituto de Administración de Empresas

Convención Ingreso de Datos: Cantidad Valores Costo Local Costo Frontera

Patrón de Datos: [] Inprev., Imptos, Divisas y FC

Desembolsos, Financ. Adquisición: [] Instit. Ejec. y Proyecto

Nota por de pág.: []

Manija Cuantificación Física: [] [] []

Con Base en Cantidades- se refiere a los atributos utilizados cuando usted especifica los costos con base en cantidades.

Costo Unitario- especifica el costo de una unidad.

Unidad/Cantidad- especifica el número de unidades por cantidad. Su valor inicial es 1. Utilice el atributo unidad/cantidad cuando hay más de una unidad por cantidad. Por ejemplo, si usted especificó una unidad de m2 para un edificio, entonces especificaría una unidad/cantidad de 120 para un edificio de 120m2. El costo unitario sería el costo por metro cuadrado. Luego, COSTAB calcularía el costo del edificio.

Con Base en Valores- es el atributo usado cuando usted especifica costos con base en valores.

Costos Base- especifica los costos base a través del tiempo.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ver también:

Ventana de Función de Ayuda

Ventana de Precios de Frontera

Precios de Frontera- es la ventana que especifica los diferentes atributos de los precios de frontera.

Equipos

Descripción: Menaje Opcional:

Cuenta de Gastos: Equipo

Unidad: % de Arancel:

Cantidades: % VAD:

CHF Unitario: % Impuesto Local:

Componente: Instituto de Administración de Empresas

Convención Ingreso de Datos:
 Cantidad Valores Costo Local Costo Frontera

Patrón de Datos: Inprev. Imptos. Divisas y FC:

Desembolsos, Financ., Adquisición: Instit. Ejec. y Proyecto:

Nota pie de pág.:

Menaje Cuantificación Física:

Equipos

Descripción: Menaje Opcional:

Cuenta de Gastos: Equipo

Unidad: % VAD:

CHF: % Impuesto Local:

% de Arancel:

Componente: Instituto de Administración de Empresas

Convención Ingreso de Datos:
 Cantidad Valores Costo Local Costo Frontera

Patrón de Datos: Inprev. Imptos. Divisas y FC:

Desembolsos, Financ., Adquisición: Instit. Ejec. y Proyecto:

Nota pie de pág.:

Menaje Cuantificación Física:

Con base en cantidades- es el atributo que se usa cuando usted especifica los costos con base en cantidades.

CIF Unitario - especifica el costo cif por unidad. El término cif representa los costos incurridos al comprar bienes en un país extranjero, al pagar seguros que cubran el embarque de dichos bienes del país extranjero a un puerto de entrada del país receptor, y al cubrir el flete a un puerto de entrada en el país receptor. Para especificar una unidad cif en US\$, se coloca un \$ antes de la cifra. Por ejemplo, \$2500.

Con base en valores- es el atributo que se usa cuando usted especifica los costos con base en valores.

CIF- especifica la porción cif de los costos base a través del tiempo. Para especificar CIF en US\$, inserte un signo de \$ en frente de la serie cronológica, ejemplo, \$ 28.6,12,4.6.

Información Común - especifica los atributos comunes. Estos atributos se indican como un número. Por ejemplo, para especificar diez por ciento, digite 10, no .1 ni 10%. Puede obviar la especificación del porcentaje insertando un signo de \$ o una L delante de los números:

% Arancel- especifica el porcentaje que debería agregarse a los costos CIF para el arancel.

% VAD- especifica el porcentaje que debería agregarse a los costos CIF para el procesamiento y manipulación locales. Inserte una L al principio de los números para obviar la especificación del porcentaje. Por ejemplo, para especificar que el VAD es 34.7 en moneda local en vez de un porcentaje, usted especifica L 34.7. Recuerde dejar un espacio después de la L.

% Impuesto Local- especifica el porcentaje que debería agregarse al CIF más los aranceles más el VAD para los impuestos locales.


Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando **Guardar Archivo**.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ventana de Patrón de Datos

Patrón de Datos- esta ventana especifica cómo COSTAB debería distribuir los costos a través del tiempo:



% de Completación- especifica el porcentaje del patrón de gastos para el gasto global. Usualmente usted usa las tasas de completación para distribuir los estimados de los gastos globales de construcción a través del tiempo.

Muestra Completación %'- instruye a COSTAB para que muestre los porcentajes de completación en las columnas de cantidades en los cuadros detallados. Desactive esta opción si quiere ver la información con base en cantidad en lugar de las tasas de completación.

Muestra Escalonamiento- instruye a COSTAB para que muestre los valores escalonados en las columnas de cantidades en los cuadros detallados. Desactive esta opción si quiere ver la información con base en cantidad en lugar de las tasas de completación.

Escalonamiento- especifica cómo se escalonan los costos para cultivos perennes a través del tiempo.

% de Escala- instruye a COSTAB para que escalonee los costos con base en cantidades o los costos base por el porcentaje indicado. Por ejemplo, si usted introduce 125, COSTAB incrementará los costos en un 25%. Si usted introduce 5 @ 75, 2 @ 0, COSTAB reducirá los costos para los primeros cinco años en un 25% y los costos para los dos últimos años en 0.


Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Ventana de instituciones Ejecutoras y Proyectos

Institución Ejecutora y Proyecto- esta ventana especifica las manijas para las instituciones ejecutoras y el área del proyecto.



Area del Proyecto- es la manija para el área del proyecto.

Institución Ejecutora- es la manija para la institución ejecutora.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión

Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión - esta ventana especifica los diferentes atributos para los imprevistos, los impuestos, las divisas y el factor de conversión.

Imprevistos, Impuestos, Divisas y Factor de Conversión			
<input type="checkbox"/> Imprevistos de Precio	<input type="text" value="100"/>	<input type="checkbox"/> Obras civiles y bienes	
<input type="checkbox"/> % Imprevistos Físicos	<input type="text" value="10"/>	<input type="checkbox"/> % Arancel/Impuestos	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> % Impuestos	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/> FC	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> % Divisas	<input type="text" value="90"/>		
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Imprevistos de Precios- especifica la manija para los imprevistos de precio, que COSTAB debería usar para los cálculos de los imprevistos de precios. Digite la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que haya creado.

% Imprevistos Físicos- especifica el porcentaje de imprevistos físicos que COSTAB debería usar para los cálculos de los imprevistos físicos. Debe identificarse como un número, por ejemplo, para indicar diez por ciento, digite 10, no .1 ni 10%.

% Impuestos- especifica la proporción de costos que representan los impuestos y los aranceles. Se debe identificar como un número, por ejemplo, para indicar cinco por ciento, digite 5, no .05 ni 5%.

% Divisas- especifica la proporción de los costos que representan las divisas. Se debe identificar como un número, por ejemplo, para indicar setenta y cinco por ciento, digite 75, no .75 ni 75%.

% Arancel/Impuestos- especifica los aranceles como un porcentaje del total de los impuestos. Se debe identificar como un número, por ejemplo, para indicar veinticinco por ciento, digite 25, no .25 ni 25%.

FC- especifica el factor de conversión que COSTAB debería usar para convertir los costos financieros en costos económicos.

Si se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precios y multiplica los costos base más los imprevistos físicos por el factor de conversión especificado, para calcular los costos económicos.

Si no se especifica, COSTAB excluye los imprevistos de precios, multiplica la porción de los costos base del valor local agregado más los imprevistos físicos por el factor de conversión estándar, y suma los costos externos para calcular los costos económicos.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Continúe (ALT,C) - le indica a COSTAB que acepte los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo y que le permita continuar ingresando datos en la ventana principal. Debe presionar el botón de Aceptar, en la ventana principal para que los cambios aparezcan en el Esquema del Proyecto. Para que los cambios que usted ha hecho sean permanentes, debe seleccionar el comando Guardar Archivo.

Descarte (ALT,D) - se usa para que COSTAB cancele los cambios hechos en la ventana de diálogo. COSTAB le regresará al estado en que se encontraban sus datos antes de efectuar la orden.

DIALOGOS DE AYUDA

Ventana de Ayuda Regia de Financiamiento

La ventana de ayuda para la Regla de Financiamiento le ayuda a especificar las reglas financieras que se usarán. Presione la tecla ? en el campo para Regla Financiera cada vez que usted quiera agregar otra fuente de financiamiento.

The screenshot shows a dialog box titled "Regla Financiamiento". It contains the following elements:

- A text field labeled "Manija Financiador" with an empty input box.
- A radio button selected next to "Como maximo" followed by an input box and the text "% Costo Total o (100% - % Imptos.)".
- An unselected radio button next to an input box and the text "% Externo".
- A radio button next to "Como maximo" followed by an input box and the text "% Local o (100% - % Imptos.)".
- An unselected radio button next to "Como maximo % Externo" followed by an input box and a "%" sign.
- An unselected radio button next to "Como minima % Externo" followed by an input box and a "%" sign.
- An unselected checkbox labeled "Financiar Impuestos".
- Two shaded rectangular buttons at the bottom.

Manija Financiador- especifica la manija para el financiador. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que usted haya creado.

Reglas financieras- COSTAB le permite seleccionar una de las siguientes cuatro reglas de financiamiento:

Porcentaje de los Costos Totales- "Porcentaje de los Costos Totales al 100% menos los porcentajes por impuestos"; le indica a COSTAB el porcentaje de los costos totales que debe ser financiado por la fuente financiera (cuando la fuente financiera no financia impuestos). Por ejemplo, si usted ha especificado 80%, COSTAB le financiará el 80% de los costos totales, a menos que los impuestos excedan el 20% de los costos, si ésto ocurre, el porcentaje de desembolso se reducirá para evitar los impuestos financieros. Para ilustrar, si los impuestos son el 35%, el porcentaje de desembolso se reducirá al 65%. Estos fondos están vigentes entre los costos externos y los locales.

Porcentaje de costos externos y costos locales- la segunda regla especifica el porcentaje de financiamiento para los costos externos y locales. El porcentaje de financiamiento para los locales se reducirá para evitar los impuestos financieros.

Financiamiento Estricto- la tercera regla especifica el financiamiento que no exceda el % de los costos externos o el % seleccionado. Estos fondos pueden usarse para financiar los costos externos.

Financiamiento generoso- la cuarta regla especifica el financiamiento que no sea menor que el porcentaje externo o el porcentaje seleccionado. Los fondos sobrantes se usan para financiar los costos locales.

Financiar Impuestos- especifica que los impuestos se pueden financiar. Si usted activa esta opción, notará que desaparecen los obstáculos de los impuestos financieros.


Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) le indica a COSTAB que acepte los cambios y regrese a la ventana de diálogo.

Descarte (ALT,D) le indica a COSTAB que cancele los cambios que usted haya realizado y que regrese a la ventana de diálogo.

Ventana de Ayuda Regla Recursos sin Colocar

La ventana de Regla Recursos sin Colocar le ayuda a especificar dicha regla a ser usada. Presione la tecla ? en el campo respectivo para seleccionar esta regla.



Regla Recursos sin Colocar-COSTAB le permite a usted seleccionar dentro de las tres siguientes reglas:

% - especifica el porcentaje del préstamo que está sin colocar.

Imprevistos (Físicos + Precio) en Imprevistos Físicos- especifica la porción del préstamo sin colocar que se refiere a imprevistos físicos más de precio en imprevistos físicos. La porción colocada serán los costos base más los imprevistos de precio en los costos base.

Todos los imprevistos- asigna todos los imprevistos en "sin colocar". En general esta opción se debe evitar, sólo se incluye a solicitud de algunos usuarios.


Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) le indica a COSTAB que acepte los cambios y regrese a la ventana de diálogo.

Descarte (ALT,D) le indica a COSTAB que cancele los cambios que usted haya realizado y que regrese a la ventana de diálogo.

Ventana de Ayuda Método de Adquisición

La ventana de Método de Adquisición le ayuda a especificar el método a usar. Presione la tecla ? en el campo respectivo cada vez que usted quiera agregar otro método de adquisición.



Manija- especifica la manija para el método de adquisición. Presione la tecla ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas para los métodos de adquisición.

Proporción- especifica el porcentaje de los costos que será adquirido por los métodos de adquisición seleccionados. Los porcentajes para métodos de adquisición para cada cuenta de adquisición deben sumar en total 100%.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.

Acepte (ALT,C) le indica a COSTAB que acepte los cambios y regrese a la ventana de diálogo.

Descarte (ALT,D) le indica a COSTAB que cancele los cambios que usted haya realizado y que regrese a la ventana de diálogo.

Ventana de Función

La ventana de Función le asiste en la especificación de funciones para calcular los costos base. En el campo de costos base presione la tecla ? para acceder la ventana de función , ésta le permite seleccionar dentro de cuatro funciones.

Función

Tipo de Función

Costos Fijos

Operación y Mantenimiento

Gastos Profesionales

Variable Numérica

Parámetros

En

Tasa %'s

Dist. Pago

Vida Útil años

Costos Fijos- calcula los costos base como un porcentaje de los costos base especificados previamente:

En- especifica la manija para los costos base en la cual COSTAB debe calcular los costos fijos. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que usted ha creado previamente en el cuadro detallado.

Tasa %'s- especifica los porcentajes de costos fijos que COSTAB debe usar para calcular dichos costos. Generalmente se especifica como un porcentaje simple.

Operación y Mantenimiento- calcula los costos base como un porcentaje del total acumulativo para el costo base definido previamente:

En- especifica la manija para los costos base en la cual COSTAB debe calcular los costos de operación y mantenimiento. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que usted ha creado previamente en el cuadro detallado.

Tasa %'s- especifica las tasas de operación y mantenimiento. Usualmente se especifica como un porcentaje simple.

Vida útil- especifica la vida operacional para el equipo. Esta opción asume los años para el proyecto.

Gastos Profesionales- calcula los costos base como un porcentaje del total de los costos base definidos previamente:

En- especifica la manija para los costos base en la cual COSTAB debe calcular los gastos por honorarios profesionales. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que usted ha creado previamente en el cuadro detallado.

Tasa %'s- especifica la tasa de honorarios profesionales.

Distribución Pago %'s- especifica la programación del pago en el tiempo (años) a través de la cual se pagarán los honorarios profesionales. El porcentaje debe sumar en total 100%.

Variable numérica- instruye a COSTAB para que use una variable numérica para los costos base:

Manija- especifica la manija para la variable numérica. Digite ? para pedirle a COSTAB que le ayude a buscar las manijas que usted ha creado previamente en Generación de Datos.

Botones - sirven para que COSTAB controle los cambios que usted haya hecho en la ventana de diálogo. Una línea en negrita alrededor del botón indica que usted puede seleccionar ese botón con sólo presionar la tecla ENTER.


Acepte (ALT,C) le indica a COSTAB que pegue la función en los costos base.

Descarte (ALT,D) le indica a COSTAB que cancele los cambios que usted haya realizado y que regrese a la ventana de diálogo.

DIALOGOS VARIOS

Ventana Abrir Archivo

El diálogo "Seleccionar un modelo del costo" le permite cargar un archivo de datos que ya existe, dentro de COSTAB.



Nombre del archivo- Digite o seleccione lo que usted desea abrir. Esta ventana presenta la lista de los archivos con su respectiva extensión, la cual usted selecciona en la ventana "File Name".

Nota: Para ver una lista de los archivos con una extensión particular, digite un asterisco (*), un punto, y la extensión de tres caracteres. Por ejemplo, si usted quiere ver todos los archivos con extensión .TAB en el directorio, digite *.TAB.

Lista Tipo de Archivos (List Files of Type) - El único tipo disponible es *.TAB.

Unidades (Drives)- Selecciona la unidad de disco en la cual COSTAB almacena el archivo que usted quiere abrir.

Directorios (Directories)- Selecciona el directorio en el cual COSTAB almacena el archivo que usted quiere abrir.

Botón OK- le indica a COSTAB que abra el archivo electo.


Botón Cancel- le indica a COSTAB que cancele el comando Abrir.

Ver también:

Ventana de Guardar Archivo

Ventana Guardar Archivo

El diálogo "Guardar el Proyecto" le permite salvar sus datos en COSTAB en un disco para su respectivo almacenamiento permanente.



Nombre del Archivo (File Name) - el nombre del archivo debe empezar con una letra, no debe contener más de 8 caracteres, dígitos y/o subrayados. COSTAB automáticamente agrega la extensión .TAB al nombre del archivo.

Directorios (Directories)- en esta ventana, usted selecciona el directorio en el cual desea guardar el archivo. Dé un doble click para expandir o contraer los directorios.

Unidades (Drives)- si desea seleccionar una unidad diferente, presione la flecha que indica hacia abajo y selecciónelo.

Guardar archivo como tipo (Save File as Type)- COSTAB solamente le permite salvar el archivo como uno de extensión .TAB.

Botón OK- le indica a COSTAB que salve el archivo. Si la opción Crear Archivo Respaldo está encendida, COSTAB usará la extensión .BAK, cuando se crea el archivo respaldo.

Botón Cancel- le indica a COSTAB que cancele el comando Guardar.

Ver también:

Ventana Abrir Archivo

Ventana de Opciones de Impresión

Usted selecciona las colecciones de cuadros y la localización de los mismos- por ejemplo, en la impresora o la pantalla- donde usted quiere que COSTAB despliegue los cuadros y, entonces, presione el botón SI. COSTAB puede desplegar los cuadros en la impresora y la pantalla al mismo tiempo, usted también puede instruir al programa para que no despliegue ni uno ni otro.

Opciones de Impresión

Dimensiones de Fuentes: 10 pt	En Impresora	En Pantalla
Imprevistos de Precio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Subagregaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adquisición	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Financiamiento y Desembolso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Divisiones de Resúmenes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listas Opcionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuadros Detallados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mstrar como el Esquema	<input checked="" type="checkbox"/>	

Cuadros Detallados

Todos Especificar

Incluya gastos para

Proyecto Area Proy./Institución/Cuadros de grupo

Incluya gastos para- le indica cuáles gastos se incluyen en sus cálculos. Si usted selecciona el botón Area del Proyecto/Institución/Cuadros de Grupo, puede seleccionar la manija para área del proyecto, institución ejecutora o cuadro de grupo. COSTAB incluirá sólo estos gastos en los cuadros que generará.

Márgenes- abre una ventana que le permite cambiar los márgenes de impresión para los cuadros impresos.

Configuración - abre la ventana de diálogo de configuración de la impresora. Usted puede cambiar la configuración de la impresora antes de imprimir. Seleccione este botón para cambiar la orientación de las páginas entre forma vertical o forma horizontal.

Botón OK- le indica a COSTAB que comience a desplegar los reportes.


Botón Cancel- le indica a COSTAB que cancele el comando Imprimir.

Ver también:

Ventana Márgenes de Impresión

Ventana Márgenes de Impresión

Esta ventana le permite cambiar los márgenes de impresión de los diversos cuadros. Introduzca los márgenes (en pulgadas) que usted desee para la parte superior, inferior, izquierda y derecha.



Botón SI- le indica a COSTAB que acepte la configuración de los márgenes especificados.


Botón Cancelar- le indica a COSTAB que cancele el comando Márgenes de Impresión.

Ver también:

Ventana de Impresión

Ventana Opciones de Despliegue

Esta ventana le ayuda a cambiar las opciones de despliegue para las divisiones de COSTAB. Los controles siguientes se despliegan en el diálogo.



Lista de Divisiones- selecciona la división en la cual usted quiere cambiar las opciones de despliegue. Al final de la lista se encuentran los cuadros de costos detallados que usted ha especificado con anterioridad.

Opciones de Despliegue en- selecciona el dispositivo en el cual usted quiere cambiar las opciones de despliegue, en la pantalla o en la impresora.


Pantalla- Una vez que usted ha oprimido este botón, COSTAB lo lleva a la ventana "Desplegar en Pantalla" para la división que usted escogió. De esta manera, usted puede hacer sus selecciones y oprimir el botón de Aceptar.

Impresora- Una vez que usted ha oprimido esta opción, COSTAB lo lleva a la ventana "Desplegar en Impresora" para la división que usted escogió. De esta manera, usted puede hacer sus selecciones y oprimir el botón de Aceptar.

Cancelar- este botón cancela el comando Opciones de Despliegue.

Ventana Cambiar Tipo

Cambia el tipo de nivel que usted ha asignado a las hileras de datos. Por ejemplo, puede usar este comando para cambiar un grupo de items en categorías. Bajo algunas condiciones, COSTAB no le permitirá usar el comando Cambiar tipo de dato. Cuando ésto ocurra, debe usar el Comando Mover o Cortar con el Comando Pegar para cambiar los niveles de datos.




SI . el botón de OK le indica a COSTAB que acepte el tipo de configuración seleccionado.

Cancelar- este botón cancela el comando cambiar tipo.

Ventana Buscar

Le ayuda a buscar información en el Esquema del Proyecto. Usted, usualmente, usa este comando para localizar las manijas de cuenta de gastos en los cuadros detallados. El comando Buscar siempre se puede llamar desde donde quiera que usted se encuentre en el Esquema del Proyecto:



Buscar Qué- en este campo digite el nombre del objeto que usted está buscando. Por ejemplo, si usted quiere buscar todas las referencias de CA, digite CA en este campo.

Distinguir Mayúsculas/Minúsculas- le indica a COSTAB que haga diferencias entre mayúsculas y minúsculas cuando está buscando el determinado objeto.


Toda la palabra- le indica a COSTAB que busque sólo palabras completas. Mantenga esta opción encendida para acelerar la búsqueda. Si usted enciende esta opción, COSTAB se saltará la palabra "cifra" cuando esté buscando la palabra "cif". Si la opción estuviera desactivada, COSTAB se detendría en todas las palabras que tengan la variable "cif" en alguna parte de la palabra.

SI- este botón instruye a COSTAB para que ejecute la búsqueda que se ha especificado.

Cancelar- este botón cancela el comando Buscar.

Ventana Autoguardar

Le instruye a COSTAB para que guarde sus archivos automáticamente cada cierto intervalo de tiempo.



Active Autoguardar- es la opción para activar o desactivar la opción de Autoguardar.

Intervalo - especifica el intervalo de tiempo en minutos, en el cual usted desea que COSTAB guarde sus archivos.

Confirmar antes de Guardar- indica que usted quiere que COSTAB le pregunte si quiere guardar el archivo. Esto le ayuda a evitar errores accidentales a la hora de guardar.

SI- este botón instruye a COSTAB que acepte las configuraciones hechas.

Cancelar- este botón cancela cualquier cambio en las configuraciones hechas.

MENUS

RESUMEN DE LOS MENUS

Los menús se muestran en la Barra de Menú, que se localiza en la parte superior de la pantalla, justo debajo de la palabra COSTAB. Los menús contienen los comandos que controlan cómo opera COSTAB.

Para escoger un comando de un menú, usted puede usar el ratón o el teclado:

Usando el ratón:

1. Apunte el ítem del menú que usted desea seleccionar y presione el botón de la izquierda del ratón.
2. Apunte el comando que usted desea elegir y presione el botón izquierdo del ratón una vez más.

Usando el teclado:

1. Presione la tecla ALT para activar la barra de menú y presione la letra subrayada en el ítem de menú que usted quiere seleccionar.
2. Presione la letra subrayada del comando que usted desea ejecutar.

Por ejemplo, para guardar un archivo, presione ALT+a para seleccionar el menú de Guardar Archivo. Entonces, presione g para escoger el comando Guardar. En el manual, esto se expresa describiéndolo como ALT,a,g.

Equivalentes del Teclado- algunos comandos comúnmente utilizados se pueden activar directamente por el toque de una tecla. Así como usted puede ver un menú, también verá que

algunos comandos son seguidos por CTRL, más un signo o un caracter. Usted pondrá en ejecución estos comandos, presionando la tecla CTRL al mismo tiempo que presiona la tecla del caracter especificado. Los equivalentes del teclado usados más frecuentemente son:

CTRL + E	Explotar Estructura
CTRL + D	Explotar Información o Datos
CTRL + ENTER	Expandir/Contraer
CTRL + R	Reunir Esquema del Proyecto
F2	Editar Atributos
F9	Desplegar Reportes

Ventana Menú Colgante - cuando usted ha activado un menú, una ventana de menú colgante despliega los comandos que él contiene. Los comandos que se encuentran seguidos por un elipsis (→) desplegarán una segunda ventana. Esta segunda ventana contiene opciones adicionales para el comando. Dado que usted siempre puede localizar los comandos en los menus que se despliegan hacia abajo, usted nunca necesita memorizarlos.

Cambiando de Escogencia- para cambiar la escogencia de un comando, presione el menú o presione ALT una segunda vez.

Comandos no activos- algunas veces, los comandos en un menú aparecen en gris, lo que indica que ese comando no se puede ejecutar desde donde usted se haya en el Esquema del Proyecto, o porque usted ya ha agregado algo a dicho Esquema, que sólo puede agregarse una vez.

Ver también:

Menú Archivo

Menú Editar

Menú Tipos de Letra

Menú Esquema del Proyecto

Menú de Opciones

Menú Siguiete

Menú de Ayuda

Menú de Archivo

Menú Archivo- contiene los comandos que crean, abren, guardan e imprimen los archivos ya existentes.

Nuevo (ALT,a,n)- crea un archivo nuevo e intitulado para un proyecto, dado que COSTAB le permite tener solamente un archivo abierto a la vez, le cerrará el archivo existente

antes de abrir uno nuevo. Si los cambios en el archivo existente no se han grabado, aparecerá la ventana de Guardar cambios, esta ventana le preguntará si usted quiere guardar los cambios hechos antes de que escogiera el comando Nuevo.

Abrir (ALT,a,a)- abre un archivo creado previamente. Dado que COSTAB le permite tener solamente un archivo abierto a la vez, le cerrará el archivo existente antes de abrir uno nuevo. Si usted ha hecho cambios al archivo existente, COSTAB le preguntará si quiere guardar esos cambios antes de abrir un archivo diferente.

Guardar (ALT,a,g)- guarda el archivo actual. Si el archivo ha sido guardado previamente, COSTAB simplemente grabará el archivo, preservando cualquier cambio que usted haya hecho. Si el archivo es nuevo, aparecerá la ventana Guardar. Debe entonces darle nombre al archivo y presionar el botón OK.

Guardar como (ALT,a,c)- le permite guardar el archivo actual bajo un nombre diferente. Sólo digite un nuevo nombre y presione el botón OK.

Compilar (ALT,a,o)- le instruye a COSTAB que verifique en el Esquema del Proyecto la información faltante o inconsistente. COSTAB siempre compila el esquema antes de desplegar cuadros. Usualmente usted usa este comando para verificar inconsistencias lógicas después de que usted ha copiado y pegado estructuras de datos.

Imprimir (ALT,a,i)- imprime series de cuadros. COSTAB abre la ventana Opciones de Impresión.

Configuraciones de Impresión (ALT,a,c)- abre la ventana de configuraciones de impresión. Usted puede cambiar las configuraciones de impresión antes de mandar la orden de imprimir. Usualmente usted selecciona esta opción para cambiar la orientación de la página entre horizontal y vertical.

Márgenes de Impresión (ALT,a,m)- abre la ventana que le permite cambiar los márgenes de impresión para los cuadros impresos.

Opciones de Despliegue (ALT,a,o,o)- le ayuda a cambiar las opciones de despliegue para cada división de COSTAB.

Comando 1,2,3,4,5- muestra los números y nombres de los últimos cinco archivos que usted abrió. Escoga el número que corresponda con el archivo que quiere abrir. Si escoge el número 1 abrirá el último archivo en el cual usted trabajó.

Salir (ALT,a,s)- cierra el archivo en el cual usted ha estado trabajando y regresa el control del programa al Administrador de Programas. Si los cambios que usted tiene no han sido guardados, aparecerá la ventana Guardar Cambios y le preguntará si quiere guardar el archivo antes de cerrar el programa. Puede, entonces, seleccionar uno de los siguientes botones:

Guardar- si el archivo ha sido guardado previamente, COSTAB simplemente guardará el archivo, preservando cualquier cambio hecho, y regresará a Windows. Si el archivo es nuevo, se abrirá la ventana Guardar Como.

No Guardar- cerrará el archivo sin guardar los cambios hechos.

Cancelar- le indica a COSTAB que cancele el comando Salir.

Ver también:

Ventana Abrir Archivo

Ventana Guardar Archivo

Ventana Imprimir

Ventana Márgenes de Impresión

Ventana Opciones de Despliegue

Menú Edición

Menú Edición- contiene los comandos que usted usa para editar el esquema. Las ventanas de diálogo deben cerrarse antes de usar este comando.

Mover (CTRL + K)- selecciona un objeto a ser movido. Usted debe usar Mover (en lugar de Cortar) y Pegar para mover un objeto. COSTAB resalta todas las líneas que serán movidas y las copia en el área de almacenamiento temporal.

Por ejemplo, para mover todas las líneas de una categoría a una posición diferente en el Esquema:

1. Seleccione la categoría
2. Seleccione el Comando Mover o presione CTRL+K, nótese que todas las líneas a ser movidas están resaltadas.
3. Seleccione la localización en la cual usted desea que aparezca la categoría.
4. Seleccione el Comando Pegar

Marcar y Trasladar- es lo mismo que Mover y Pegar pero usando el ratón, usted puede utilizar esta útil maniobra para reacomodar la estructura de los cuadros detallados:

1. Presione y sujete la tecla CTRL. No la libere hasta que haya completado estos pasos.
2. Apunte hacia el objeto que usted quiere mover y oprima el botón izquierdo del ratón. COSTAB resaltará el objeto y sus componentes. No libere el botón del ratón hasta que haya completado estos pasos.

3. Dirija el apuntador del ratón a la línea en la cual usted quiere que aparezca dicho objeto.
4. Libere el botón del ratón y entonces libere la tecla CTRL.

Cortar (CTRL+X)- recorta un objeto del esquema y lo copia en el área de almacenamiento temporal. Usted usa este comando para recortar líneas de datos que no necesita.

Hay una restricción con el comando Cortar: COSTAB no le permitirá cortar las manijas que han sido referidas desde otras partes del esquema.

Por ejemplo, si usted ha definido una cuenta de gasto llamada OC (para obras civiles) en la división de Cuentas de Gasto y OC se refiere desde un cuadro detallado, usted no puede entonces omitir las obras civiles de la división de Cuentas de Gasto. Usted necesitaría cortar todas las líneas en los cuadros detallados que referencian OC. Entonces, usted podría cortar la cuenta de gasto Obras Civiles. Si necesita buscar referencias en los cuadros detallados, use los comandos Buscar y Buscar Próximo para ayudarse a encontrar todas las referencias.

Copiar (CTRL+C) determina un conjunto de objetos a ser copiados. COSTAB resalta todas las líneas indicadas y las copia en el área de almacenamiento temporal.

Por ejemplo, para copiar todas las líneas de un cuadro detallado a una nueva posición en el Esquema:

1. Seleccione el nombre del cuadro detallado
2. Seleccione el comando Copiar o presione CTRL+C. Nótese que todas las líneas a ser copiadas están resaltadas.
3. Presione una sola vez el ratón en la localización en la cual desea copiar el cuadro detallado, o muévase con las flechas del teclado.
4. Seleccione el comando Pegar

Pegar (CTRL+V) Incorpora el contenido del Area de Almacenamiento Temporal inmediatamente después de la línea seleccionada en el Esquema. (La letra V equivale por Véase) Luego de pegar un objeto que ha sido movido, COSTAB vacía el área de almacenamiento temporal.

Existen dos restricciones en el Comando Pegar que afectan el uso del mismo:

1. COSTAB sólo le permite pegar un objeto en una ubicación en la cual es lógico introducir esa información. Por ejemplo, usted no puede pegar la información del cuadro detallado dentro de la división de cuentas de desembolso.

2. **COSTAB** crea nuevas manijas para nuevos objetos creados por el comando Pegar. Las nuevas manijas serán las viejas manijas más el número 1 agregado al final.

Cambiar Tipo (ALT,e,r)- cambia el tipo de Nivel, Grupo, Categoría, Subcategoría, Items que usted ha asignado a una hilera de datos.

Promover (ALT,e,o)- asciende una estructura de datos en un nivel. Por ejemplo, puede ascender un item a una subcategoría.

Degradar (ALT,e,d)- degrada una estructura de datos en un nivel. Por ejemplo, puede degradar una subcategoría a un item.

Incluir Hijos (ALT,e,i)- instruye a **COSTAB** para que cuando usted mueva, corte o copie un objeto, incluya los niveles inferiores (hijos) que conforman ese objeto (Categorías, Subcategorías o Items). Inicialmente se encuentra activada.

Buscar (ALT,e,b)- le ayuda a encontrar la información en el Esquema.

Buscar Próximo (Shift+F4)- instruye a **COSTAB** para que continúe la búsqueda del objeto en forma secuencial.

Ver también:

Ventana Cambiar Tipo

Ventana Buscar

Menú Fuentes (Tipos de Letra)

Letra (ALT,T)- fija el tamaño de la letra que usted desea para el despliegue de los cuadros en la impresora o la pantalla. El tamaño inicial de la letra es 6 puntos.

Menú Esquema

Menú de Esquema (ALT,q) -contiene los comandos que expanden y que contraen el Esquema. Usted expande y contrae el Esquema para limitar las líneas desplegadas de la información que desea ver.

Expandir/Contraer(CTRL+ENTER)- instruye a **COSTAB** para que expanda un objeto a su primer nivel de detalle (hijos), o si el objeto está expandido, para contraerlo. (Objeto se refiere a la línea seleccionada, y detalle (hijos) se refiere a las líneas que se pueden cubrir dentro del objeto). Usted puede también darle doble click al ratón para expandir o contraer un objeto.

Explotar Datos (CTRL +D)- instruye a COSTAB para explotar todos los detalles (hijos) bajo el objeto seleccionado, mostrando todos los datos que usted ha introducido. Use este comando para evitar múltiples comandos de expansión para todos los datos debajo de su objeto.

Explotar Estructura (CTRL+E)- instruye a COSTAB para explotar la estructura bajo el objeto seleccionado. Use este comando para evitar múltiples comandos de expandir la estructura debajo de su objeto.

Reunir (CTRL+R)- instruye a COSTAB para que reúna todos los componentes de un objeto seleccionado, sus homólogos y sus respectivos componentes dentro de un objeto mayor. Use este comando para facilitar su ubicación en el esquema.

Explotar Escalas y Despliegue con Datos (ALT,o,d)- instruye al Comando Explotar Datos para expandir las escalas y desplegar atributos con los datos correspondientes. Active esta opción cuando quiera revisar el estatus de las escalas y desplegar los atributos al ver los datos del esquema.

Ir a Despliegue en Pantalla (CTRL+P)- instruye a COSTAB que abra la ventana Desplegar en Pantalla para la línea que usted ha seleccionado en el Esquema. Usar este comando evita que se expanda el detalle de las instrucciones de Despliegue en Pantalla de su esquema.

Ir a Despliegue en Impresora (CTRL+I)- instruye a COSTAB que abra la ventana Desplegar en Impresora para la línea que usted ha seleccionado en el Esquema. Usar este comando evita que se expanda el detalle de las instrucciones de Desplegar en Impresora de su esquema.

Mover Esquema a la Derecha (CTRL+PgUp)- cambia la pantalla una página a la derecha.

Mover Esquema a la Izquierda (CTRL+PgDn)- cambia la pantalla una página a la izquierda.

Menú de Opciones

Menú de Opciones- contiene las opciones que controlan cómo opera COSTAB. Usted selecciona una opción para activar o desactivarla. Una marca a la izquierda de la opción indica que se encuentra encendida.

Producir Valores Económicos (ALT,o,e,-) instruye a COSTAB para calcular y producir valores económicos. Para las líneas donde usted haya especificado un factor de conversión, COSTAB multiplica los datos por ese factor de conversión. Para las líneas de datos restantes, COSTAB multiplica el valor local agregado por el factor estándar de conversión y suma los costos de divisas.

Usar Tasas de Cambio de PCC (Paridad Constante de Compra) (ALT,o,p)- instruye a COSTAB para que utilice las tasas de cambio de la Paridad Constante de Compra en todos los cálculos en vez de las tasas de cambio que especificó el usuario.

Imponer el Método de Adquisición FNB (Financiamiento no Bancario) a la fuente de financiamiento Gobierno (ALT,o,g) - Esta opción, cuando está activa, define el Método de Adquisición como FNB para el Financiamiento Gubernamental. Si está activa y el método para el gobierno es diferente a FNB, al compilar se detecta la inconsistencia.

Opciones para Procesamiento- controla cómo COSTAB procesa los datos al desplegar los reportes:

Guarde los Datos Calculados- guarda los resultados de los cálculos para cada cuadro detallado. Para guardar recalculaciones, active esta opción. Sin embargo, si es así, COSTAB ahora necesita mucha más memoria.

Compilar sólo un Cuadro Detallado - restringe la compilación al cuadro detallado seleccionado. Esto acelera la compilación pero deja de buscar los errores que pudo haber hecho en otros cuadros detallados.

Siempre Despliegue el Estado de Reporte- asegura que COSTAB siempre colocará su ventana procesadora delante cuando se esté procesando los datos. Desactive esta opción si quiere ver los datos en Excel sin que lo interrumpan los mensajes procesadores del COSTAB.

Avisar si hay sobrefinanciamiento- instruye a COSTAB que le advierta cuando usted haya especificado más del 100% del financiamiento para una línea de costos. Cuando esta opción se haya desactivada, COSTAB proporcionalmente reduce el financiamiento de los costos al 100% para líneas sobre-financiadas.

Opciones de Reportes- controla cómo COSTAB formatea los reportes cuando usted le indica que los imprima:

Incluir espaciamiento entre columnas en los reportes desplegados - le indica a COSTAB que inserte espaciamiento entre las columnas en los reportes desplegados en Excel. Usted debe desactivar esta opción cuando los reportes excedan más de 256 columnas. También debe desactivar la opción cuando quiera equiparar los datos sobre costos del proyecto en Excel con los datos sobre beneficios del mismo en Farmod.

Muestre Etiquetas de Nivel en los Reportes- instruye a COSTAB para que etiquete los diferentes niveles de datos en los reportes. Desactive la opción si quiere suprimir la categoría de encabezamiento.

Agregue Descripciones a Subtotales- instruye a COSTAB para que agregue la descripción de un objeto al subtotal. Desactive esta opción si quiere que COSTAB use sólo "subtotal" en la etiqueta para subtotales.

Suprima Subrayado en los Informes Impresos- instruye a COSTAB para que no agregue subrayado en los reportes impresos. Esto permite al usuario imprimir un reporte de un archivo ASCII y que el subrayado no interfiera con la presentación del mismo.

Suprimir las Líneas del Reporte con Datos en Cero- instruye a COSTAB para que elimine las líneas de los reportes con datos en cero.

Suprimir Notas de Pie de Página en los Reportes Impresos- instruye a COSTAB para que no imprima la información de los pies de página en la parte inferior de las páginas impresas.

Use el Formato Internacional Numérico - instruye a COSTAB para que en los reportes utilice el formato numérico internacional, separando los miles con coma (,) y los decimales con punto (.).

Crear Archivos de Respaldo (ALT,o,r)- instruye a COSTAB para que cree un archivo respaldo cada vez que usted emite un comando Guardar. El archivo respaldo tiene el mismo nombre del archivo guardado, sólo que su extensión es .BAK.

Autoguardar (ALT,o,u,-) instruye a COSTAB para que guarde sus archivos automáticamente según un intervalo de tiempo especificado:

Guardar Posición del Diálogo (ALT,o,g)- instruye a COSTAB que recuerde la posición de la ventana y abra la siguiente ventana con su esquina superior derecha en el mismo lugar. Use esta opción para colocar las ventanas en pantallas más grandes.

Acepte Cambios Automáticamente (ALT,o,c) - instruye a COSTAB para que acepte automáticamente los cambios al salir de una ventana por una opción diferente de Acepte. Al estar desactivada esta opción, efectuar un cambio, y salir de la ventana por una opción diferente a Aceptar (por ejemplo, Agregar Item), aparecerá una nueva ventana que preguntará ¿ Aceptar los cambios..... antes de cerrar? , con las opciones Aceptar y Regresar.

Muestre Formas Automáticamente (ALT,o,f)- instruye a COSTAB que muestre automáticamente la ventana que corresponde con la línea seleccionada en el Esquema. Use esta opción para abrir las ventanas cuando se encuentre trabajando en pantallas más grandes.

Ver también:

Ventana Autoguardar

MENU SIGUIENTE

Resumen de Menú Siguiente

El Menú Siguiente es el menú que usted usa para indicar a COSTAB que desea trabajar en el próximo Esquema. Los contenidos del menú siguiente dependen de donde se encuentre en el Esquema y las acciones que hayan sido ejecutadas.

Ver también:

Menú Siguiente Información Básica

Menú Siguiente Imprevistos de Precio

Menú Siguiente Datos Alfanuméricos

Menú Siguiente Datos Numéricos

Menú Siguiente Instituciones Ejecutoras

Menú Siguiente Areas del Proyecto

Menú Siguiente Métodos de Adquisición

Menú Siguiente Cuentas de Adquisición

Menú Siguiente Fuentes Financieras

Menú Siguiente Cuentas de Desembolso

Menú Siguiente Convenios Legales

Menú Siguiente Componentes

Menú Siguiente Cuentas de Gastos

Menú Siguiente Cuantificaciones Físicas

Menú Siguiente Cuadros Detallados

Menú Siguiente de información Básica

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que usted ha seleccionado en el Esquema. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana. La tecla para realizar este comando es F2.

Ver también:

Resumen de Información Básica

Ventana Información Requerida

Ventana Escalas por Omisión

Menú Siguiente Imprevistos de Precio

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer después de la línea que ha sido seleccionada en la división de Imprevistos de Precio.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Imprevistos de Precio. Puede entonces, editar los atributos en la ventana. La tecla para realizar este comando es F2.

Agregar ítem (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un ítem a la división de Imprevistos de Precio después de la línea que ha seleccionado en el Esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el Esquema, luego de que usted haya presionado el botón de Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue el cuadro de Tasas de Cambio e Inflación. Le desplegará el cuadro usando las escalas y desplegando las instrucciones especificadas por la división de Imprevistos de Precio. La tecla para realizar este comando es F9.

Ver también:

Resumen de Imprevistos de Precio

Imprevistos de Precio- Ventana de Especificación

Imprevistos de Precio- Ventana de Escalas

Imprevistos de Precio- Ventana Desplegar en Pantalla

Imprevistos de Precio- Ventana Desplegar en Impresora

Menú Siguiente de Cadenas de Texto

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer después de la línea que ha seleccionado en la división de cadenas de texto.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que usted ha seleccionado en la división de datos alfanuméricos. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana, el comando por teclado para editar los atributos es F2.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- No disponible

Agregar Categoría (ALT,s,c)- No disponible

Agregar Subcategoría (ALT,s, s)- No disponible

Agregar ítem (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un ítem en la división de cadenas de texto (datos alfanuméricos) después de la línea que usted ha seleccionado en el Esquema. COSTAB abrirá la ventana de Especificación de Datos Alfanuméricos y agregará la información en el Esquema, luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- No disponible.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Datos Alfanuméricos-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Datos Numéricos

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer después de la línea que ha seleccionado en la división de Datos Numéricos.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que usted ha seleccionado en la División de Datos Numéricos. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana. El comando por teclado para editar los atributos es F2.

Agregar Grupo (ALT,s, g)- No disponible

Agregar Categoría (ALT,s,c)- No disponible

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- No disponible

Agregar item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un item en la división de datos numéricos después de la línea que usted ha seleccionado en el Esquema. COSTAB abrirá la ventana de Especificación de Datos Numéricos y agregará la información en el Esquema, luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- No disponible.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Datos Numéricos-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Instituciones Ejecutoras

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Instituciones Ejecutoras. El menú Siguiente sólo le muestra los comandos que pueden seleccionarse desde donde usted se encuentre en el Esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Instituciones Ejecutoras. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana de diálogo.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a la división de Instituciones Ejecutoras después de la línea que ha seleccionado en el Esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el Esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a la división de Instituciones Ejecutoras después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Aceptar.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)-le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a la División de Instituciones Ejecutoras después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el Esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a la división de Instituciones Ejecutoras después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las divisiones de subagregaciones. Le desplegará el cuadro utilizando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Subagregaciones.

Ver también:

Resumen de Información Opcional
Instituciones Ejecutoras-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Areas del Proyecto

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Areas del Proyecto. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que pueden ser seleccionados desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de las Areas del Proyecto. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un grupo a la división de Areas del Proyecto después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted desea agregar una categoría para la división de Areas del Proyecto después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a la división de Areas del Proyecto después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un item a la división de Areas del Proyecto después de la línea que ha seleccionado en el Esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las divisiones de Subagregaciones. Desplegará el cuadro usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Subagregaciones.

Ver también:

Resumen de información opcional

Area del Proyecto- Ventana de Especificación

Menú Siguiente Métodos de Adquisición

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Métodos de Adquisición. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que se pueden seleccionar desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Cuentas de Adquisición. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo - No disponible

Agregar Categoría- No disponible

Agregar Subcategoría- No disponible

Agregar Item- No disponible

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB que despliegue los reportes para las Divisiones de Adquisición. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Adquisición..

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Método de Adquisición-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Cuentas de Adquisición

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la División de Cuentas de Adquisición. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que pueden seleccionarse desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Cuentas de Adquisición. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted desea agregar un grupo a la división de cuentas de Adquisición después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted desea agregar una categoría a la división de cuentas de Adquisición después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)-le indica a COSTAB que usted desea agregar una subcategoría a la división de cuentas de Adquisición después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Ítem (ALT,s,i)-le indica a COSTAB que usted desea agregar un ítem a la división de cuentas de Adquisición después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB que despliegue los reportes para las Divisiones de Adquisición. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Adquisición.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Cuenta de Adquisición-Ventana Atributos Cascadeados

Menú Siguiente Financiadores

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la División de Financiadores. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que pueden seleccionarse desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la División de Fuentes Financieras. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo- No disponible

Agregar Categoría- No disponible

Agregar Subcategoría- No disponible

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item en la división de Financiadores después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las divisiones de Financiamiento y Desembolso. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Financiamiento y Desembolsos.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Fuente Financiera-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Cuentas de Desemboiso

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Cuentas de Desembolso. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que pueden seleccionarse desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Cuentas de Desembolso. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a la División de Cuentas de Desembolso después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a la División de Cuentas de Desembolso después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a la División de Cuentas de Desembolso después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a la División de Cuentas de Desembolso después de la línea que ha seleccionado en el esquema.

COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las Divisiones de Financiamiento y Desembolso. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Financiamiento y Desembolso.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Cuenta de Desembolso-Ventana de Atributos Cascadeados

Cuenta de Desembolso- Ventana de Especificación

Menú Siguiente Convenios Legales

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la División de Cuentas de Convenios Legales. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que se pueden seleccionar desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la División de Cuentas de Convenios Legales. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a las Cuentas de Convenios Legales después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a las Cuentas de Convenios Legales después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a las Cuentas de Convenios Legales después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Ítem (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un ítem a las Cuentas de Convenios Legales después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las Divisiones de Cuentas de Financiamiento y Desembolsos. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Financiamiento y Desembolso.

Ver también:

Resumen de Información Opcional

Convenio Legal-Ventana Atributos Cascadeados

Convenio Legal-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Componentes

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la División de Componentes. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que se pueden seleccionar desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la División de Componentes. Puede, entonces, editar los atributos en la ventana.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a la División de Componentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a la División de Componentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a la División de Componentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a la División de Componentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las Divisiones de Resúmenes. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Resúmenes.

Ver también:

Resumen de Divisiones de Resúmenes

Componentes-Ventana de Atributos Cascadeados

Componentes-Ventana de Especificación

Menú Siguiente Cuentas de Gasto

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Cuentas de Gasto. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que se pueden seleccionar desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división Cuentas de Gasto. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana. La tecla para ejecutar esta acción como comando por teclado es F2.

Agregar Costos de Inversión (ALT,s,v)- le indica a COSTAB que usted desea agregar el nivel de Costos de Inversión a la División de Cuentas de Gasto. Una vez que este nivel ha sido agregado al esquema, esta opción se verá en gris porque no puede agregar el nivel dos veces.

Agregar Costos Recurrentes (ALT,s,n)- le indica a COSTAB que usted desea agregar el nivel de Costos Recurrentes a la División de Cuentas de Gasto. Una vez que este nivel ha sido agregado al esquema, esta opción se verá en gris porque no puede agregar el nivel dos veces.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a los Costos de Inversión o a los Costos Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para las Divisiones de Resúmenes. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Resúmenes. La tecla para efectuar este comando por teclado es F9.

Ver también:

Resumen de División de Resúmenes

Cuentas de Gastos- Ventana Atributos Cascadeados

Cuentas de Gastos- Ventana Costos de Inversión/Recurrentes

Cuentas de Gastos- Ventana de Especificación

Menú Siguiente Cuantificaciones Físicas

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la división de Cuantificación Física. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que se pueden seleccionar desde donde se encuentre usted en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Cuantificación Física. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana. La tecla para ejecutar esta acción como comando por teclado es F2.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a los Costos de Inversión o a los Costos Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Aceptar.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para la División de Cuantificaciones Físicas. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para Divisiones de Cuantificaciones Físicas. La tecla para efectuar este comando por teclado es F9.

Ver también:

Resumen de Listas Opcionales

Cuantificaciones Físicas-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuantificaciones Físicas- Ventana de Especificación

Menú Siguiente Cuadros Detallados

Le muestra las opciones de lo que usted puede hacer inmediatamente después de la línea que ha seleccionado en la División de Cuadros Detallados. El menú siguiente sólo le muestra los comandos que pueden seleccionarse desde donde usted se encuentre en el esquema. Los otros comandos se verán en gris.

Atributos Edición (F2)- abre la ventana para la línea que ha seleccionado en la división de Cuadros Detallados. Usted puede, entonces, editar los atributos en la ventana. La tecla para ejecutar esta acción como comando por teclado es F2.

Agregar Grupo de Cuadros de Costos Detallados (ALT,s,p)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar otro grupo de cuadros de costos detallados después de la línea que ha seleccionado en la División de Cuadros Detallados.

Agregar Cuadro de Costos Detallados (ALT,s,t)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar otro Cuadro de Costos Detallados después de la línea que ha seleccionado en la división de Cuadros Detallados.

Agregar Costos de Inversión (ALT,s,v)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar el nivel de Costos de Inversión a un cuadro detallado. Una vez que este nivel ha sido agregado, esta opción se verá en gris porque no se puede agregar dos veces.

Agregar Costos Recurrentes (ALT,s,n)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar el nivel de Costos Recurrentes a un cuadro detallado. Una vez que este nivel ha sido agregado, esta opción se verá en gris porque no se puede agregar dos veces.

Agregar Grupo (ALT,s,g)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un grupo a los Costos de Inversión o a los Costos Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información al esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Categoría (ALT,s,c)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una categoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Subcategoría (ALT,s,s)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar una subcategoría a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Agregar Item (ALT,s,i)- le indica a COSTAB que usted quiere agregar un item a los Costos de Inversión y/o Recurrentes después de la línea que ha seleccionado en el esquema. COSTAB abrirá una ventana y agregará la información en el esquema luego de que presione el botón Acepte.

Desplegar Reportes (F9)- instruye a COSTAB para que despliegue los reportes para el cuadro detallado en el cual usted ha seleccionado una línea. Desplegará los cuadros usando las escalas e instrucciones especificadas para esos cuadros detallados. La tecla para efectuar este comando por teclado es F9.

Ver también:

Resumen de Cuadros Detallados

Cuadros Detallados-Ventana de Escalas por Omisión

Cuadros Detallados-Ventana Desplegar en Pantalla por Omisión

Cuadros Detallados-Ventana Desplegar en Impresora por Omisión

Cuadros Detallados-Ventana Especificación de Grupo

Cuadro de Costo Detallado-Ventana de Especificación

Cuadro de Costo Detallado-Ventana de Costos de Inversión/Recurrentes

Cuadro Detallado-Ventana de Especificación

Cuadro de Costo Detallado-Ventana de Escalas

Cuadro de Costo Detallado-Ventana Desplegar en Pantalla

Cuadro de Costo Detallado-Ventana Desplegar en Impresora

Menú de Ayuda (?)

Temas (F1)- instruye a COSTAB para que inicie la ayuda y le muestre el índice de contenido de la ayuda. El usuario puede posicionarse en el tópico de ayuda y saltar hasta la sección correspondiente.

Revisión Conceptual (Resumen) (ALT,?,r)- instruye a COSTAB para que inicie la ayuda y le lleve directamente a la sección de resumen de COSTAB.

Menus (ALT,?,m)- instruye a COSTAB para que inicie la ayuda y le lleve directamente a la sección de menus de COSTAB.

Teclado (ALT,?,c)- instruye a COSTAB para que inicie la ayuda y le lleve directamente a la sección de comandos por teclado de COSTAB.

Usando la Ayuda (ALT,?,u)- instruye a COSTAB para que inicie la ayuda y le lleve directamente a la sección que describe cómo se debe usar la Ayuda de COSTAB.

Acerca de COSTAB (ALT,?,e)- le muestra la versión, la fecha de expiración y los reconocimientos a los autores y traductores de COSTAB.

COMANDOS POR TECLADO

Resumen de Comandos por Teclado

Los comandos por teclado le permiten ejecutar acciones directamente por medio del teclado, en lugar de usar un ratón. Una vez que usted gana experiencia en el uso del COSTAB, encontrará que usar el teclado es usualmente más rápido que usar un ratón.

Ver también:

Comandos por Teclado de COSTAB

Comandos por Teclado de EXCEL

Comandos por Teclado de WINDOWS

Comandos por Teclado para COSTAB

Los siguientes comandos por teclado equivalen a los presentados en los menús de COSTAB:

Mover	CTRL + K
Cortar	CTRL + X
Copiar	CTRL + C
Pegar	CTRL + V
Buscar Próximo	SHIFT + F4
Expandir/Contraer	CTRL + ENTER o un doble click
Explotar Datos (Información)	CTRL + D
Explotar Estructura	CTRL + E
Reunir	CTRL + R
Ir al Despliegue en Pantalla	CTRL + P
Ir al Despliegue en Impresora	CTRL + I
Mover Esquema a la Derecha	CTRL + PgUp
Mover Esquema a la Izquierda	CTRL + PgDn
Editar Atributos	F2
Desplegar Reportes	F9

Comandos por Teclado para EXCEL

Usted también puede buscar información para los comandos de EXCEL, cuando éste se encuentra activo, presionando la tecla ALT y luego el guión.

Restablecer	CTRL+F5
Próxima Ventana	CTRL+F6
Maximizar	CTRL+F10

Comandos por Teclado para WINDOWS

Usted puede buscar información para los comandos de Windows, si regresa al Administrador de Programas, selecciona el Menú de Ayuda y escoge "Buscar por ayuda en...". Luego, digite el comando por el cual usted ha solicitado ayuda - ejemplo, aprenda cómo orientarse entre el programa, digite "Orientar" . Usted verá lo siguiente:

Para cambiarse entre las aplicaciones: presione ALT y luego presione TAB repetidas veces para correr a través de las aplicaciones. Cuando usted libera la tecla TAB, la aplicación viene a primer término.

Para listar las aplicaciones que están corriendo-presione ALT+ESC

GLOSARIO DE TERMINOS

Información Básica

La división de COSTAB que suministra la información que necesita para validar los datos y configurar los reportes.

Componentes

Describen lo que establecerá, creará o llevará a cabo el proyecto. Establecen las bases en las cuales se medirá el impacto del proyecto.

Generación de datos

Son dos subdivisiones que le permiten especificar las manijas para las variables alfanuméricas y numéricas.

Cuadros Detallados

Le permite especificar los costos detallados para cada componente.

Cuentas de Desembolso

Muestra las cuentas para el plan de financiamiento.

Cuentas de Gastos

Muestra los recursos que requerirá el proyecto.

Fuentes Financieras

Son las instituciones y las agencias que le ayudan al Gobierno a financiar el proyecto.

Instituciones Ejecutoras

Son las instituciones que tienen a su cargo la ejecución del proyecto.

Cuentas de Convenios Legales

Se refiere a las cuentas para el Apéndice 1 del Convenio Legal., que establece el Banco Mundial con el Gobierno.

Divisiones Opcionales

Se refiere a las Divisiones de Generación de Datos, Subagregaciones, Adquisición y Financiamiento y Desembolsos. Estas divisiones suministran los rasgos adicionales a las divisiones básicas de COSTAB.

Listas Opcionales

Le permite agregar los recursos que su proyecto usa sobre una base física.

Cuantificaciones Físicas

Describe los recursos que usted quiere agregar sobre una base física.

Imprevistos de Precios

Se refiere a la división que especifica las tasas de inflación locales y externas. Puede también cambiar las tasas de cambio que usted ha introducido en la división de Información Requerida.

Areas del Proyecto

Se refiere a las ubicaciones geográficas en las cuales se llevarán a cabo las actividades del proyecto.

Adquisición

Se refiere a las divisiones que especifican cómo se tratará el tema de la adquisición para su proyecto.

Cuentas de Adquisición

Se trata de los elementos de adquisición para su proyecto.

Métodos de Adquisición

Se refiere a los métodos de adquisición que usted usa para su proyecto. La lista describe los métodos de adquisición que se especifican en la Guía Oficial para Adquisición del Banco Mundial.

Divisiones de Resúmenes

Se trata de los Componentes y la División de Cuentas de Gasto.



INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA
Apdo. 55-2200 Coronado, Costa Rica/Tel.: 29-02-22 / Cable: IICASANJOSE / Télex: 2144 IICA CR
Correo Electrónico EIES: 1332 IICA SC / FAX (506) 29-47-41, 29-26-59 IICA COSTA RICA